



Guia de referência

AWS SDKs e ferramentas



AWS SDKs e ferramentas: Guia de referência

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, conectados ou patrocinados pela Amazon.

Table of Contents

AWS SDKs Guia de referência de ferramentas e ferramentas	1
Recursos para desenvolvedores	3
Notificação de telemetria do kit de ferramentas	3
Configuração	4
Arquivos config e credentials compartilhados	5
Perfis	5
Formato do arquivo de configuração	7
Formato do arquivo de credenciais	10
Localização de arquivos compartilhados	11
Resolução do diretório inicial	11
Alterar a localização padrão desses arquivos	12
Variáveis de ambiente	13
Como definir variáveis de ambiente	13
Configuração de variável de ambiente sem servidor	15
Propriedades do sistema JVM	15
Como definir as propriedades do sistema JVM	16
Autenticação e acesso	18
Escolha um método para autenticar o código do seu aplicativo	18
Métodos de autenticação	21
ID do builder AWS	24
Autenticação do IAM Identity Center	24
Pré-requisitos	25
Configure o acesso programático usando o Centro de Identidade do IAM	25
Atualizando sessões de acesso ao portal	28
Entender a autenticação do IAM Identity Center	28
IAM Roles Anywhere	32
Etapa 1: configurar IAM Roles Anywhere	33
Etapa 2: usar IAM Roles Anywhere	33
Assumir uma função	34
Assumir um perfil do IAM	35
Assuma uma função (web)	37
Federar com identidade da Web ou OpenID Connect	37
AWS chaves de acesso	39
Use credenciais de curto prazo	39

Use credenciais de longo prazo	39
Credenciais de curto prazo	41
Credenciais de longo prazo	43
Funções do IAM para EC2 instâncias	46
Criar um perfil do IAM	46
Inicie uma EC2 instância da Amazon e especifique sua função do IAM	47
Conecte-se à EC2 instância	47
Execute seu aplicativo na EC2 instância	48
Propagação de identidades confiáveis	48
Pré-requisitos para usar o plugin TIP	49
Para usar o plugin TIP em seu código	49
Exemplos de código usando TIP	52
Referência de configurações	59
Criar clientes de serviço	59
Precedência de configurações	59
Entendendo as páginas de configurações deste guia	61
Lista de configurações de arquivo Config	62
Lista de configurações de arquivo Credentials	67
Lista de variáveis de ambiente	67
Lista de propriedades do sistema JVM	72
Provedores de credenciais padronizados	76
Entenda a cadeia de fornecedores de credenciais	77
Cadeias de fornecedores de credenciais específicas para SDK e ferramentas	78
AWS chaves de acesso	79
Assuma o provedor de perfil	82
Provedor de contêiner	90
Provedor do IAM Identity Center	94
Provedor de IMDS	101
Provedor de processo	106
Atributos padronizados	110
Endpoints baseados em conta	111
ID da aplicação	114
Metadados da EC2 instância Amazon	117
Pontos de acesso Amazon S3	119
Pontos de acesso de várias regiões do Amazon S3	122
Autenticação de sessão S3 Express One Zone	124

Esquema de autenticação	127
Região da AWS	130
AWS STS Endpoints regionais	134
Proteções de integridade de dados	139
Endpoints de pilha dupla e FIPS	145
Descoberta de endpoint	147
Configuração geral	150
Injeção de prefixo do hospedeiro	154
Cliente de IMDS	158
Comportamento de repetição	162
Compactação de solicitações	168
Endpoints específicos de serviço	171
Padrões de configuração inteligentes	220
Common runtime	226
Adicionar dependências	227
Política de manutenção	228
Visão geral	228
Versionamento	228
Ciclo de vida da versão principal do SDK	228
Ciclo de vida da dependência	229
Métodos de comunicação	230
Ciclo de vida da versão	231
Histórico do documento	234
.....	ccxxxviii

O que é abordado no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas

Muitas ferramentas SDKs e ferramentas compartilham algumas funcionalidades comuns, seja por meio de especificações de design compartilhadas ou por meio de uma biblioteca compartilhada.

Este guia inclui informações sobre:

- [Configuração AWS SDKs e ferramentas globais](#)— Como usar os `credentials` arquivos config compartilhados ou variáveis de ambiente para configurar suas AWS SDKs ferramentas.
- [Autenticação e acesso, uso AWS SDKs e ferramentas](#)— Estabeleça como seu código ou ferramenta se autentica AWS quando você desenvolve com Serviços da AWS.
- [AWS SDKs referência de configurações e ferramentas](#): referência para todas as configurações padronizadas disponíveis para autenticação e configuração.
- [AWS Bibliotecas do Common Runtime \(CRT\)](#)— Visão geral das bibliotecas compartilhadas do AWS Common Runtime (CRT) que estão disponíveis para quase todos SDKs.
- [AWS SDKs e política de manutenção de ferramentas](#) abrange a política de manutenção e o controle de versões de kits de desenvolvimento de AWS software (SDKs) e ferramentas, incluindo dispositivos móveis e Internet das Coisas (IoT) SDKs, e suas dependências subjacentes.

Este Guia de Referência AWS SDKs e de Ferramentas tem como objetivo ser uma base de informações aplicável a várias SDKs ferramentas. O guia específico para o SDK ou ferramenta que você está usando deve ser usado além de qualquer informação apresentada aqui. A seguir estão o SDK e as ferramentas que têm seções relevantes do material neste guia:

Se você estiver usando:	As seções relevantes deste guia para você são:
• Qualquer SDK ou ferramenta	AWS SDKs e política de manutenção de ferramentas
• AWS Cloud9 • AWS CDK • AWS Toolkit for Azure DevOps • AWS Toolkit for JetBrains	Configuração AWS SDKs e ferramentas globais

Se você estiver usando:	As seções relevantes deste guia para você são:
• AWS Toolkit for Visual Studio • AWS Toolkit for Visual Studio Code • AWS Serverless Application Model • AWS CodeArtifact • AWS CodeBuild • Amazon CodeCatalyst • AWS CodeCommit • AWS CodeDeploy • AWS CodePipeline	• Autenticação e acesso, uso AWS SDKs e ferramentas • AWS SDKs e política de manutenção de ferramentas
• AWS CLI • AWS SDK para C++ • AWS SDK para Go • AWS SDK para Java • AWS SDK para JavaScript • AWS SDK para Kotlin • AWS SDK para .NET • AWS SDK para PHP • AWS SDK para Python (Boto3) • AWS SDK para Ruby • AWS SDK para Rust • AWS SDK for Swift • AWS Tools for Windows PowerShell	• Configuração AWS SDKs e ferramentas globais • Autenticação e acesso, uso AWS SDKs e ferramentas • AWS SDKs referência de configurações e ferramentas • AWS Bibliotecas do Common Runtime (CRT) • AWS SDKs e política de manutenção de ferramentas • AWS SDKs e ciclo de vida da versão Tools

- Para obter uma visão geral das ferramentas que podem ajudá-lo a desenvolver aplicativos AWS, consulte [Ferramentas para desenvolver AWS](#).
- Para obter informações sobre suporte, consulte o [Centro de Conhecimentos da AWS](#).
- Para obter a AWS terminologia, consulte o [AWS glossário](#) na Glossário da AWS Referência.

Recursos para desenvolvedores

O Amazon Q Developer é um assistente conversacional generativo baseado em IA que pode ajudar você a entender, criar, estender e operar aplicativos. AWS Para acelerar sua construção AWS, o modelo que impulsiona o Amazon Q é aprimorado com AWS conteúdo de alta qualidade para produzir respostas mais completas, acionáveis e referenciadas. Para obter mais informações, consulte [O que é Amazon Q Developer?](#) no Guia do usuário do Amazon Q Developer.

Notificação de telemetria do kit de ferramentas

AWS Os kits de ferramentas do Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) são plug-ins e extensões que permitem o acesso aos AWS serviços em seu IDE. Os plug-ins e extensões do Amazon Q IDE permitem assistência generativa de IA em seu IDE. Para obter informações detalhadas sobre cada um dos kits de ferramentas do IDE, consulte os Guias do usuário do kit de ferramentas na tabela anterior. Para saber mais sobre como usar o Amazon Q em seu IDE, consulte o tópico [Usando o Amazon Q no IDE](#) no guia do desenvolvedor do Amazon Q.

AWS Os kits de ferramentas do IDE e o Amazon Q podem coletar e armazenar dados de telemetria do lado do cliente para informar decisões sobre futuras versões do Toolkit AWS e do Amazon Q. Os dados coletados quantificam seu uso do AWS Toolkit e do Amazon Q.

Para saber mais sobre os dados de telemetria coletados em todos os kits de ferramentas do AWS IDE e no Amazon Q, consulte o documento [commonDefinitions.json no repositório Github](#). aws-toolkit-common

Para obter informações detalhadas sobre os dados de telemetria coletados por cada um dos kits de ferramentas do AWS IDE e extensões do Amazon Q, consulte os documentos de recursos nos seguintes AWS repositórios do kit de ferramentas: GitHub

- [AWS Kit de ferramentas do Visual Studio com Amazon Q](#)
- [AWS Toolkit for Visual Studio Code e extensão Amazon Q para VS Code](#)
- [AWS Toolkit for JetBrains e o plug-in Amazon Q para JetBrains](#)
- [Amazon Q para Eclipse](#)

Certos AWS serviços acessíveis nos AWS kits de ferramentas podem coletar dados adicionais de telemetria do lado do cliente. Para obter informações detalhadas sobre o tipo de dados coletados por cada AWS serviço individual, consulte o tópico de [AWS documentação](#) do serviço específico em que você está interessado.

Configuração AWS SDKs e ferramentas globais

Com AWS SDKs outras ferramentas de AWS desenvolvedor, como a AWS Command Line Interface (AWS CLI), você pode interagir com o AWS serviço APIs. Antes de tentar isso, no entanto, você deve configurar o SDK ou a ferramenta com as informações necessárias para realizar a operação solicitada.

Essas informações incluem os seguintes itens:

- Informações de credenciais que identificam quem está chamando a API. As credenciais são usadas para criptografar a solicitação para os AWS servidores. Usando essas informações, AWS confirma sua identidade e pode recuperar as políticas de permissões associadas a ela. Em seguida, ele pode determinar quais ações você tem permissão para realizar.
- Outros detalhes de configuração que você usa para informar ao SDK AWS CLI ou ao SDK como processar a solicitação, para onde enviar a solicitação (para qual endpoint de AWS serviço) e como interpretar ou exibir a resposta.

Cada SDK ou ferramenta oferece suporte a várias fontes que você pode usar para fornecer as informações de credenciais e de configuração necessárias. Algumas fontes são exclusivas do SDK ou da ferramenta, e você deve consultar a documentação dessa ferramenta ou do SDK para obter detalhes sobre como usar esse método.

No entanto, as ferramentas AWS SDKs e oferecem suporte a configurações comuns de fontes primárias além do próprio código. Esta seção abrange os seguintes tópicos:

Tópicos

- [Usando credentials arquivos config e arquivos compartilhados para configurar AWS SDKs e ferramentas globalmente](#)
- [Encontrar e alterar a localização dos arquivos compartilhados, dos credentials arquivos config AWS SDKs e das ferramentas](#)
- [Usando variáveis de ambiente para configuração AWS SDKs e ferramentas globais](#)
- [Usando propriedades do sistema JVM para configurar e AWS SDK para Java AWS SDK para Kotlin](#)

Usando **credentials** arquivos **config** e arquivos compartilhados para configurar AWS SDKs e ferramentas globalmente

O compartilhamento AWS **config** e **credentials** os arquivos são a forma mais comum de especificar a autenticação e a configuração em um AWS SDK ou ferramenta.

Os **credentials** arquivos compartilhados **config** e contêm um conjunto de perfis. Um perfil é um conjunto de definições de configuração, em pares chave-valor, usado pelo AWS SDKs AWS Command Line Interface (AWS CLI) e por outras ferramentas. Os valores de configuração são anexados a um perfil para configurar algum aspecto do SDK/ferramenta quando esse perfil é usado. Esses arquivos são “compartilhados”, pois os valores entram em vigor em qualquer aplicativo, processo ou SDKs no ambiente local de um usuário.

Tanto os arquivos **config** quanto **credentials** compartilhados são arquivos de texto simples que contêm somente caracteres ASCII (codificados em UTF-8). Eles assumem a forma do que geralmente é chamado de [arquivos INI](#).

Perfis

As configurações nos arquivos **config** e **credentials** compartilhados estão associadas a um perfil específico. Vários perfis podem ser definidos no arquivo para criar configurações de configuração diferentes para serem aplicadas em diferentes ambientes de desenvolvimento.

O perfil `[default]` contém os valores que são usados por uma operação de SDK ou ferramenta se um perfil nomeado específico não for especificado. Você também pode criar perfis separados aos quais você pode referenciar explicitamente pelo nome. Cada perfil pode usar configurações e valores diferentes conforme necessário para seu aplicativo e cenário.

Note

`[default]` é simplesmente um perfil sem nome. Esse perfil é nomeado `default` porque é o perfil padrão usado pelo SDK se o usuário não especificar um perfil. Ele não fornece valores padrão herdados para outros perfis. Se você definir algo no `[default]` perfil e não o definir em um perfil nomeado, o valor não será definido quando você usar o perfil nomeado.

Definir um perfil nomeado

O [default] perfil e vários perfis nomeados podem existir no mesmo arquivo. Use a configuração a seguir para selecionar quais configurações do perfil serão usadas pelo seu SDK ou ferramenta ao executar seu código. Os perfis também podem ser selecionados dentro do código ou por comando ao trabalhar com o AWS CLI

Configure essa funcionalidade definindo uma das seguintes opções:

AWS_PROFILE- variável de ambiente

Quando essa variável de ambiente é definida como um perfil nomeado ou “padrão”, todos os códigos e AWS CLI comandos do SDK usam as configurações desse perfil.

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_PROFILE="my_default_profile_name";
```

Exemplo do Windows de configuração de variáveis de ambiente por meio da linha de comando:

```
setx AWS_PROFILE "my_default_profile_name"
```

aws.profile- Propriedade do sistema JVM

[Para o SDK para Kotlin na JVM e o SDK for Java 2.x, você pode definir a propriedade do sistema. **aws.profile**](#) Quando o SDK cria um cliente de serviço, ele usa as configurações no perfil nomeado, a menos que a configuração seja substituída no código. O SDK for Java 1.x não é compatível com essa propriedade do sistema.

Note

Se seu aplicativo estiver em um servidor executando vários aplicativos, recomendamos que você sempre use perfis nomeados em vez do perfil padrão. O perfil padrão é automaticamente selecionado por qualquer AWS aplicativo no ambiente e compartilhado entre eles. Portanto, se outra pessoa atualizar o perfil padrão de seu aplicativo, isso poderá impactar involuntariamente os outros. Para se proteger contra isso, defina um perfil nomeado no config arquivo compartilhado e, em seguida, use esse perfil nomeado em seu aplicativo

definindo o perfil nomeado em seu código. Você pode usar a variável de ambiente ou a propriedade do sistema JVM para definir o perfil nomeado se souber que seu escopo afeta apenas seu aplicativo.

Formato do arquivo de configuração

O arquivo `config` é organizado em seções. Uma seção é um conjunto nomeado de configurações e continua até que outra linha de definição de seção seja encontrada.

O arquivo `config` é um arquivo de texto simples que usam o seguinte formato:

- Todas as entradas em uma seção assumem a forma geral de `setting-name=value`.
- As linhas podem ser comentadas iniciando-as com um caractere de hashtag (`#`).

Tipos de seção

Uma definição de seção é uma linha que aplica um nome a uma coleção de configurações. As linhas de definição de seção começam e terminam com colchetes (`[ ]`). Dentro dos colchetes, há um identificador de tipo de seção e um nome personalizado para a seção. Você pode usar letras, números, hífen (`-`) e sublinhados (`_`), mas sem espaços.

Tipo de seção: **default**

Exemplo de linha de definição de seção: `[default]`

`[default]` é o único perfil que não exige o identificador da `profile` seção.

O exemplo a seguir mostra um arquivo `config` básico com um perfil `[default]`. Ele define a configuração [region](#). Todas as configurações que seguem essa linha, até que outra definição de seção seja encontrada, fazem parte desse perfil.

```
[default]
#Full line comment, this text is ignored.
region = us-east-2
```

Tipo de seção: **profile**

Exemplo de linha de definição de seção: `[profile dev]`

A linha de definição da `profile` seção é um agrupamento de configuração nomeado que você pode aplicar a diferentes cenários de desenvolvimento. Para entender melhor os perfis nomeados, consulte a seção anterior sobre Perfis.

O exemplo a seguir mostra um `config` arquivo com uma linha de definição de `profile` seção e um perfil nomeado chamado `foo`. Todas as configurações que seguem essa linha, até que outra definição de seção seja encontrada, fazem parte desse perfil nomeado.

```
[profile foo]
...settings...
```

Algumas configurações têm seu próprio grupo aninhado de subconfigurações, como a configuração e as subconfigurações de `s3` no exemplo a seguir. Associe as subconfigurações ao grupo recuando-as com um ou mais espaços.

```
[profile test]
region = us-west-2
s3 =
    max_concurrent_requests=10
    max_queue_size=1000
```

Tipo de seção: **sso-session**

Exemplo de linha de definição de seção: `[sso-session my-sso]`

A linha de definição da `sso-session` seção nomeia um grupo de configurações que você usa para configurar um perfil para resolver AWS as credenciais usando AWS IAM Identity Center. Para obter mais informações sobre como configurar a autenticação de login único, consulte [Usando o IAM Identity Center para autenticar o AWS SDK e as ferramentas](#). Um perfil é vinculado a uma seção `sso-session` por um par de valores-chave em que `sso-session` é a chave e o nome da sua seção `sso-session` é o valor, como `sso-session = <name-of-sso-session-section>`.

O exemplo a seguir configura um perfil que obterá AWS credenciais de curto prazo para a função do IAM "SampleRole" na conta "111122223333" usando um token do "my-sso". A seção `sso-session` "my-sso" é referenciada na seção `profile` pelo nome usando a chave `sso-session`.

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
```

```
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
```

Tipo de seção: **services**

Exemplo de linha de definição de seção: [*services dev*]

 Note

A **services** seção oferece suporte a personalizações de endpoints específicos do serviço e está disponível somente nas ferramentas que incluem esse SDKs recurso. Para ver se esse atributo está disponível para seu SDK, consulte [Support by AWS SDKs and tools](#) para ver os endpoints específicos do serviço.

A linha de definição da **services** seção nomeia um grupo de configurações que configura endpoints personalizados para AWS service (Serviço da AWS) solicitações. Um perfil é vinculado a uma seção **services** por um par de valores-chave em que **services** é a chave e o nome da sua seção **services** é o valor, como **services = <name-of-services-section>**.

A **services** seção é ainda separada em subseções por **<SERVICE> =** linhas, onde **<SERVICE>** está a chave AWS service (Serviço da AWS) identificadora. O AWS service (Serviço da AWS) identificador é baseado no modelo de API, substituindo todos os espaços **serviceId** por sublinhados e colocando todas as letras em minúsculas. Para obter uma lista de todas as chaves de identificação de serviço a serem usadas na seção **services**, consulte [Identificadores para endpoints específicos de serviço](#). A chave de identificação de serviço é seguida por configurações aninhadas, cada uma em sua própria linha e recuada por dois espaços.

O exemplo a seguir usa uma definição **services** para configurar o endpoint a ser usado para solicitações feitas somente para o serviço do Amazon DynamoDB . A seção **services "local-dynamodb"** é referenciada na seção **profile** pelo nome usando a chave **services**. A chave AWS service (Serviço da AWS) identificadora é **dynamodb**. A subseção de Amazon DynamoDB serviço começa na linha **dynamodb =** . Todas as linhas imediatamente seguintes que estejam recuadas são incluídas nessa subseção e se aplicam a esse serviço.

```
[profile dev]
```

```
services = local-dynamodb

[services local-dynamodb]
dynamodb =
    endpoint_url = http://localhost:8000
```

Para obter mais informações sobre a configuração de endpoint personalizado, consulte [Endpoints específicos de serviço](#).

Formato do arquivo de credenciais

As regras para o arquivo `credentials` geralmente são idênticas às do arquivo `config`, exceto que as seções do perfil não começam com a palavra `profile`. Use somente o nome do perfil em si entre colchetes. O exemplo a seguir mostra um `credentials` arquivo com uma seção de perfil nomeada chamada `foo`.

```
[foo]
...credential settings...
```

Somente as seguintes configurações consideradas “secretas” ou confidenciais podem ser armazenadas no `credentials` arquivo: `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key`, `aws_session_token` e. Embora essas configurações possam ser colocadas alternativamente no `config` arquivo compartilhado, recomendamos que você mantenha esses valores confidenciais em um `credentials` arquivo separado. Dessa forma, você pode fornecer permissões separadas para cada arquivo, se necessário.

O exemplo a seguir mostra um arquivo `credentials` básico com um perfil `[default]`. Ele define as configurações `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key`, e `aws_session_token` globais.

[illegible]

Independentemente de você usar um perfil nomeado ou "default" em seu `credentials` arquivo, todas as configurações aqui serão combinadas com quaisquer configurações do seu `config` arquivo que usem o mesmo nome de perfil. Se houver credenciais nos dois arquivos para um perfil que compartilhe o mesmo nome, as chaves no arquivo de credenciais terão precedência.

Encontrar e alterar a localização dos arquivos compartilhados, dos **credentials** arquivos **config** AWS SDKs e das ferramentas

Os **credentials** arquivos compartilhados AWS **config** e são arquivos de texto simples que contêm informações de configuração das ferramentas AWS SDKs e. Os arquivos residem localmente em seu ambiente e são usados automaticamente pelo código do SDK ou pelos AWS CLI comandos que você executa nesse ambiente. Por exemplo, em seu próprio computador ou ao desenvolver em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud.

Quando o SDK ou a ferramenta são executados, eles verificam esses arquivos e carregam todas as configurações disponíveis. Se os arquivos ainda não existirem, um arquivo básico será criado automaticamente pelo SDK ou pela ferramenta.

Por padrão, os arquivos estão em uma pasta chamada `.aws` que é colocada na sua pasta home ou na pasta do usuário.

Sistema operacional	Local padrão e nome dos arquivos
Linux e macOS	<code>~/.aws/config</code>
	<code>~/.aws/credentials</code>
Windows	<code>%USERPROFILE%\.aws\config</code>
	<code>%USERPROFILE%\.aws\credentials</code>

Resolução do diretório inicial

`~`só é usado para resolução de diretórios pessoais quando:

- Inicia o caminho
- É seguido imediatamente por `/` ou por um separador específico da plataforma. No Windows, `~/` e `~\` ambos são resolvidos para o diretório inicial.

Ao determinar o diretório inicial, as seguintes variáveis são verificadas:

- (Todas as plataformas) A variável de ambiente `HOME`

- (Plataformas Windows) A variável de ambiente USERPROFILE
- (Plataformas Windows) A concatenação de variáveis de HOMEDRIVE HOMEPATH ambiente ()
\$HOMEDRIVE\$HOMEPATH
- (Opcional por SDK ou ferramenta) Um SDK ou função de resolução de caminho inicial específica do SDK ou da ferramenta

Quando possível, se o diretório inicial de um usuário for especificado no início do caminho (por exemplo, ~username/), ele será resolvido no diretório inicial do nome de usuário solicitado (por exemplo, /home/username/.aws/config).

Alterar a localização padrão desses arquivos

Você pode usar qualquer uma das opções a seguir para substituir de onde esses arquivos são carregados pelo SDK ou pela ferramenta.

Use variáveis de ambiente

As seguintes variáveis de ambiente podem ser definidas para alterar a localização ou o nome desses arquivos do valor padrão para um valor personalizado:

- Arquivo de variável de ambiente config: **AWS_CONFIG_FILE**
- Arquivo de variável de ambiente credentials: **AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE**

Linux/macOS

Você pode especificar um local alternativo executando os seguintes comandos de [exportação](#) no Linux ou no macOS.

```
$ export AWS_CONFIG_FILE=/some/file/path/on/the/system/config-file-name
$ export AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE=/some/other/file/path/on/the/system/
credentials-file-name
```

Windows

Você pode especificar um local alternativo executando os seguintes comandos [setx](#) no Windows.

```
C:\> setx AWS_CONFIG_FILE c:\some\file\path\on\the\system\config-file-name
C:\> setx AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE c:\some\other\file\path\on\the\system
\credentials-file-name
```

Para obter mais informações sobre como configurar seu sistema usando variáveis de ambiente, consulte [Usando variáveis de ambiente para configuração AWS SDKs e ferramentas globais](#).

Use as propriedades do sistema JVM

Para o SDK para Kotlin executado na JVM e para o SDK for Java 2.x, você pode definir as seguintes propriedades do sistema JVM para alterar a localização ou o nome desses arquivos do valor padrão para um valor personalizado:

- configpropriedade do sistema JVM do arquivo: **aws.configFile**
- Arquivo de variável de ambiente credentials: **aws.sharedCredentialsFile**

Para obter instruções sobre como definir as propriedades do sistema JVM, consulte [the section called “Como definir as propriedades do sistema JVM”](#). O SDK for Java 1.x não oferece suporte a essas propriedades do sistema.

Usando variáveis de ambiente para configuração AWS SDKs e ferramentas globais

As variáveis de ambiente fornecem outra maneira de especificar as opções e credenciais de configuração ao usar AWS SDKs as ferramentas. As variáveis de ambiente podem ser úteis para criar scripts ou definir temporariamente um perfil nomeado como padrão. Para obter a lista das variáveis de ambiente suportadas pela maioria SDKs, consulte [Lista de variáveis de ambiente](#).

Precedência de opções

- Se você especificar uma configuração usando sua variável de ambiente, ela substituirá qualquer valor carregado de um perfil nos arquivos compartilhados AWS config e credentials.
- Se você especificar uma configuração usando um parâmetro na linha de AWS CLI comando, ela substituirá qualquer valor da variável de ambiente correspondente ou de um perfil no arquivo de configuração.

Como definir variáveis de ambiente

Os exemplos a seguir mostram como configurar variáveis de ambiente para o usuário padrão.

Linux, macOS, or Unix

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
$ export
  AWS_SESSION_TOKEN=AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40Lgk
$ export AWS_REGION=us-west-2
```

Configurar a variável de ambiente altera o valor usado até o final da sua sessão de shell ou até que você defina a variável como um valor diferente. Você pode tornar as variáveis persistentes em sessões futuras definindo-as no script de inicialização do shell.

Windows Command Prompt

```
C:\> setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
C:\> setx
  AWS_SESSION_TOKEN AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40Lgk
C:\> setx AWS_REGION us-west-2
```

O uso de [set](#) para definir uma variável de ambiente altera o valor usado até o final da atual sessão de prompt de comando ou até que você defina a variável como um valor diferente. O uso de [setx](#) para definir uma variável de ambiente altera o valor usado na sessão atual de prompt de comando e todas as sessões de prompt de comando que você criar após a execução do comando. Não afeta outros shells de comando que já estejam em execução no momento em que você executar o comando.

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
PS C:\> $Env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY"
PS C:\>
  \> $Env:AWS_SESSION_TOKEN="AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40Lgk"
PS C:\> $Env:AWS_REGION="us-west-2"
```

Se você definir uma variável de ambiente no PowerShell prompt, conforme mostrado nos exemplos anteriores, ela salvará o valor somente durante a sessão atual. Para tornar a configuração da variável de ambiente persistente em todas as sessões PowerShell e nas sessões do Prompt de Comando, armazene-a usando o aplicativo Sistema no Painel de Controle. Como alternativa, você pode definir a variável para todas as PowerShell sessões futuras adicionando-

a ao seu PowerShell perfil. Consulte a [PowerShell documentação](#) para obter mais informações sobre como armazenar variáveis de ambiente ou persisti-las nas sessões.

Configuração de variável de ambiente sem servidor

Se você usa uma arquitetura sem servidor para desenvolvimento, você tem outras opções para definir variáveis de ambiente. Dependendo do seu contêiner, você pode usar estratégias diferentes de execução de código nesses contêineres para ver e acessar as variáveis de ambiente, semelhantes a ambientes fora da nuvem.

Por exemplo, com AWS Lambda, você pode definir diretamente as variáveis de ambiente. Para obter detalhes, consulte [Usando variáveis de AWS Lambda ambiente](#) no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

No Serverless Framework, geralmente você pode definir variáveis de ambiente do SDK no arquivo `serverless.yml` sob a chave do provedor na configuração do ambiente. Para obter informações sobre o arquivo `serverless.yml`, consulte [Configurações gerais da função](#) na documentação do Serverless Framework.

Independentemente do mecanismo usado para definir variáveis de ambiente de contêiner, há algumas que são reservadas pelo contêiner, como aquelas documentadas para Lambda em [Defined runtime environment variables](#). Sempre consulte a documentação oficial do contêiner que você está usando para determinar como as variáveis de ambiente são tratadas e se há alguma restrição.

Usando propriedades do sistema JVM para configurar e AWS SDK para Java AWS SDK para Kotlin

[As propriedades do sistema JVM](#) fornecem outra maneira de especificar as opções de configuração e as credenciais para SDKs execução na JVM, como a e a. AWS SDK para Java AWS SDK para Kotlin Para obter uma lista das propriedades do sistema JVM suportadas pelo SDKs, consulte Referência de [configurações](#).

Precedência de opções

- Se você especificar uma configuração usando sua propriedade de sistema JVM, ela substituirá qualquer valor encontrado nas variáveis de ambiente ou carregado de um perfil na AWS e nos arquivos compartilhados. `config credentials`

- Se você especificar uma configuração usando sua variável de ambiente, ela substituirá qualquer valor carregado de um perfil na AWS config e credentials nos arquivos compartilhados.

Como definir as propriedades do sistema JVM

Você pode definir as propriedades do sistema JVM de várias maneiras.

Na linha de comando

Defina as propriedades do sistema JVM na linha de comando ao invocar o `java` comando usando o switch. `-D` O comando a seguir configura Região da AWS globalmente para todos os clientes de serviço, a menos que você substitua explicitamente o valor no código.

```
java -Daws.region=us-east-1 -jar <your_application.jar> <other_arguments>
```

Se você precisar definir várias propriedades do sistema JVM, especifique o `-D` switch várias vezes.

Com uma variável de ambiente

Se você não conseguir acessar a linha de comando para invocar a JVM para executar seu aplicativo, poderá usar a variável de `JAVA_TOOL_OPTIONS` ambiente para configurar as opções da linha de comando. Essa abordagem é útil em situações como a execução de uma AWS Lambda função no Java Runtime ou a execução de código em uma JVM incorporada.

O exemplo a seguir configura Região da AWS globalmente para todos os clientes de serviço, a menos que você substitua explicitamente o valor no código.

Linux, macOS, or Unix

```
$ export JAVA_TOOL_OPTIONS="-Daws.region=us-east-1"
```

Configurar a variável de ambiente altera o valor usado até o final da sua sessão de shell ou até que você defina a variável como um valor diferente. Você pode tornar as variáveis persistentes em sessões futuras definindo-as no script de inicialização do shell.

Windows Command Prompt

```
C:\> setx JAVA_TOOL_OPTIONS -Daws.region=us-east-1
```

O uso de `set` para definir uma variável de ambiente altera o valor usado até o final da atual sessão de prompt de comando ou até que você defina a variável como um valor diferente. O uso de `setx` para definir uma variável de ambiente altera o valor usado na sessão atual de prompt de comando e todas as sessões de prompt de comando que você criar após a execução do comando. Não afeta outros shells de comando que já estejam em execução no momento em que você executar o comando.

Em tempo de execução

Você também pode definir as propriedades do sistema JVM em tempo de execução no código usando o `System.setProperty` método, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
System.setProperty("aws.region", "us-east-1");
```

Important

Defina todas as propriedades do sistema JVM antes de inicializar os clientes de serviço do SDK, caso contrário, os clientes de serviço poderão usar outros valores.

Autenticação e acesso, uso AWS SDKs e ferramentas

Ao desenvolver um aplicativo AWS SDK ou usar AWS ferramentas para usar Serviços da AWS, você deve estabelecer como seu código ou ferramenta é autenticado. AWS Você pode configurar o acesso programático aos AWS recursos de maneiras diferentes, dependendo do ambiente em que o código é executado e do AWS acesso disponível para você.

As opções abaixo fazem parte da [cadeia de fornecedores de credenciais](#). Isso significa que, ao configurar seus `credentials` arquivos compartilhados AWS `config` e compartilhados adequadamente, seu AWS SDK ou ferramenta descobrirá e usará automaticamente esse método de autenticação.

Escolha um método para autenticar o código do seu aplicativo

Escolha um método para autenticar as chamadas feitas AWS pelo seu aplicativo.

Você está executando código DENTRO de um AWS service (Serviço da AWS) (como Amazon EC2, Lambda, Amazon ECS, Amazon EKS,)? CodeBuild

Se seu código for executado AWS, as credenciais poderão ser disponibilizadas automaticamente para seu aplicativo. Por exemplo, se seu aplicativo estiver hospedado no Amazon Elastic Compute Cloud e houver uma função do IAM associada a esse recurso, as credenciais serão disponibilizadas automaticamente para seu aplicativo. Da mesma forma, se você usa contêineres do Amazon ECS ou do Amazon EKS, as credenciais definidas para a função do IAM podem ser obtidas automaticamente pelo código executado dentro do contêiner por meio da cadeia de fornecedores de [credenciais](#) do SDK.

Seu código está em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud?

[Usando funções do IAM para autenticar aplicativos implantados na Amazon EC2](#)— Use funções do IAM para executar seu aplicativo com segurança em uma instância da Amazon EC2.

Seu código está em uma AWS Lambda função?

O Lambda cria uma função de execução com permissões mínimas quando você [cria uma função Lambda](#). O AWS SDK ou a ferramenta então usa automaticamente a função do IAM anexada ao Lambda em tempo de execução, por meio do ambiente de execução do Lambda.

Seu código está no Amazon Elastic Container Service (na Amazon EC2 ou AWS Fargate no Amazon ECS)?

Use a função do IAM para tarefas. Você deve [criar uma função de tarefa](#) e especificar essa função em sua [definição de tarefa do Amazon ECS](#). O AWS SDK ou a ferramenta então usa automaticamente a função do IAM atribuída à tarefa em tempo de execução, por meio dos metadados do Amazon ECS.

Seu código está no Amazon Elastic Kubernetes Service?

Recomendamos que você use o [Amazon EKS Pod Identities](#).

Observação: se você acha que as [funções do IAM para contas de serviço](#) (IRSA) podem atender melhor às suas necessidades exclusivas, consulte [Comparando o EKS Pod Identity e o IRSA no Guia](#) do usuário do Amazon EKS.

Seu código está sendo executado em AWS CodeBuild

Consulte [Uso de políticas baseadas em identidade](#) para CodeBuild

Seu código está em outro AWS service (Serviço da AWS)?

Veja o guia dedicado para você AWS service (Serviço da AWS). Quando você executa o código no AWS, a [cadeia de fornecedores de credenciais](#) do SDK pode obter e atualizar automaticamente as credenciais para você.

Você está criando aplicativos móveis ou aplicativos web baseados em clientes?

Se você estiver criando aplicativos móveis ou aplicativos web baseados em clientes que exigem acesso AWS, crie seu aplicativo para que ele solicite credenciais de AWS segurança temporárias dinamicamente usando a federação de identidade da web.

Com a federação de identidades da web, você não precisa criar código de login personalizado nem gerenciar suas próprias identidades de usuários. Em vez disso, os usuários do aplicativo podem fazer login usando um provedor de identidades (IdP) externo conhecido, como Login with Amazon, Facebook, Google ou qualquer outro IdP compatível com OpenID Connect (OIDC). Eles podem receber um token de autenticação e, em seguida, trocar esse token por credenciais de segurança temporárias AWS nesse mapa para uma função do IAM com permissões para usar os recursos em seu Conta da AWS.

Para saber mais sobre como configurar isto para o seu SDK ou ferramenta, consulte [Assumir uma função com identidade da web ou OpenID Connect AWS SDKs para autenticação e ferramentas](#).

Para aplicações móveis, recomendamos o uso do Amazon Cognito. O Amazon Cognito atua como um agente de identidades e realiza a maioria do trabalho de federação para você. Para obter mais informações, consulte [Usar Amazon Cognito para aplicações móveis](#) no Guia do usuário do IAM.

Você está desenvolvendo e executando o código LOCALMENTE?

Nós recomendamos [Usando o IAM Identity Center para autenticar o AWS SDK e as ferramentas](#).

Como prática recomendada de segurança, recomendamos o uso AWS Organizations com o IAM Identity Center para gerenciar o acesso em todos os seus Contas da AWS. Você pode criar usuários AWS IAM Identity Center, usar o Microsoft Active Directory, usar um provedor de identidade (IdP) SAML 2.0 ou federar seu IdP individualmente em. Contas da AWS Para verificar se sua Região é compatível com o IAM Identity Center, consulte [Endpoints e cotas do AWS IAM Identity Center](#) na Referência geral da Amazon Web Services.

Se você não controla o Contas da AWS e tem autoridade para habilitar AWS Organizations + AWS IAM Identity Center para você (como desenvolvedor humano):

(Recomendado) Crie um usuário do IAM com menos privilégios com permissões para `sts:AssumeRole` acessar sua função de destino. Em seguida, configure seu perfil para [assumir uma função](#) usando uma `source_profile` configuração para esse usuário.

Você também pode usar credenciais temporárias do IAM por meio de variáveis de ambiente ou do AWS `credentials` arquivo compartilhado. Consulte [Usando credenciais de curto prazo para autenticação e ferramentas AWS SDKs](#).

Observação: somente em ambientes de sandbox ou de aprendizado, você pode considerar [Usando credenciais de longo prazo para autenticação e ferramentas AWS SDKs](#).

Esse código está sendo executado no local ou em uma VM híbrida/sob demanda (como servidor que lê ou grava no Amazon S3 ou Jenkins implantando na nuvem)?

Você está usando certificados de cliente X.509?

Sim: Veja [Usando o IAM Roles Anywhere para autenticação AWS SDKs e ferramentas](#). Você pode usar o IAM Roles Anywhere para obter credenciais de segurança temporárias no IAM para cargas de trabalho, como servidores, contêineres e aplicativos executados fora do. AWS Para usar o IAM Roles Anywhere, seu workload deve usar certificados X.509.

O ambiente pode se conectar com segurança a um provedor de identidade federado (como Microsoft Entra ou Okta) para solicitar credenciais temporárias? AWS

Sim: Use [Provedor de credenciais de processo](#)

Use [Provedor de credenciais de processo](#) para recuperar credenciais automaticamente em tempo de execução. Esses sistemas podem usar uma ferramenta auxiliar ou um plug-in para obter as credenciais e podem assumir uma função do IAM nos bastidores usando `sts:AssumeRole`

Não: use credenciais temporárias injetadas via AWS Secrets Manager

Use credenciais temporárias injetadas via AWS Secrets Manager Para opções para obter chaves de acesso de curta duração, consulte [Solicitar credenciais de segurança temporárias no Guia](#) do usuário do IAM. Para obter opções sobre como armazenar essas credenciais temporárias, consulte [AWS chaves de acesso](#).

Você pode usar essas credenciais para recuperar com segurança permissões mais amplas do aplicativo no Secrets [Manager, onde seus segredos](#) de produção ou credenciais de longa duração baseadas em funções podem ser armazenados.

Você está usando uma ferramenta de terceiros que não está disponível AWS?

Use a documentação escrita por seu provedor terceirizado para obter a melhor orientação sobre como obter credenciais.

Se seu terceiro não forneceu a documentação, você pode injetar credenciais temporárias com segurança?

Sim: use variáveis de ambiente e AWS STS credenciais temporárias.

Não: use chaves de acesso estáticas armazenadas no gerenciador secreto criptografado (último recurso).

Métodos de autenticação

Métodos de autenticação para código executado em um AWS ambiente

Se seu código for executado AWS, as credenciais poderão ser disponibilizadas automaticamente para seu aplicativo. Por exemplo, se seu aplicativo estiver hospedado no Amazon Elastic Compute Cloud e houver uma função do IAM associada a esse recurso, as credenciais serão disponibilizadas automaticamente para seu aplicativo. Da mesma forma, se você usa contêineres do Amazon ECS ou do Amazon EKS, as credenciais definidas para a função do IAM podem ser obtidas automaticamente

pelo código executado dentro do contêiner por meio da cadeia de fornecedores de credenciais do SDK.

- [Usando funções do IAM para autenticar aplicativos implantados na Amazon EC2](#)— Use funções do IAM para executar seu aplicativo com segurança em uma instância da Amazon EC2 .
- Você pode interagir programaticamente com o AWS uso do IAM Identity Center das seguintes formas:
 - Use [AWS CloudShell](#) para executar AWS CLI comandos a partir do console.
 - [Para experimentar o espaço de colaboração baseado em nuvem para equipes de desenvolvimento de software, considere usar a Amazon. CodeCatalyst](#)

Autenticação por meio de um provedor de identidades baseado na Web: aplicativos web baseados em clientes ou móvel

Se você estiver criando aplicativos móveis ou aplicativos web baseados em clientes que exigem acesso AWS, crie seu aplicativo para que ele solicite credenciais de AWS segurança temporárias dinamicamente usando a federação de identidade da web.

Com a federação de identidades da web, você não precisa criar código de login personalizado nem gerenciar suas próprias identidades de usuários. Em vez disso, os usuários do aplicativo podem fazer login usando um provedor de identidades (IdP) externo conhecido, como Login with Amazon, Facebook, Google ou qualquer outro IdP compatível com OpenID Connect (OIDC). Eles podem receber um token de autenticação e, em seguida, trocar esse token por credenciais de segurança temporárias AWS nesse mapa para uma função do IAM com permissões para usar os recursos em seu Conta da AWS.

Para saber mais sobre como configurar isto para o seu SDK ou ferramenta, consulte [Assumir uma função com identidade da web ou OpenID Connect AWS SDKs para autenticação e ferramentas](#).

Para aplicações móveis, recomendamos o uso do Amazon Cognito. O Amazon Cognito atua como um agente de identidades e realiza a maioria do trabalho de federação para você. Para obter mais informações, consulte [Usar Amazon Cognito para aplicações móveis](#) no Guia do usuário do IAM.

Métodos de autenticação para código executado localmente (não em AWS)

- [Usando o IAM Identity Center para autenticar o AWS SDK e as ferramentas](#)— Como prática recomendada de segurança, recomendamos o uso AWS Organizations com o IAM Identity Center para gerenciar o acesso em todos os seus Contas da AWS. Você pode criar usuários AWS IAM

Identity Center, usar o Microsoft Active Directory, usar um provedor de identidade (IdP) SAML 2.0 ou federar seu IdP individualmente em. Contas da AWS Para verificar se sua Região é compatível com o IAM Identity Center, consulte [Endpoints e cotas do AWS IAM Identity Center](#) na Referência geral da Amazon Web Services.

- [Usando o IAM Roles Anywhere para autenticação AWS SDKs e ferramentas](#)— Você pode usar o IAM Roles Anywhere para obter credenciais de segurança temporárias no IAM para cargas de trabalho, como servidores, contêineres e aplicativos executados fora do. AWS Para usar o IAM Roles Anywhere, seu workload deve usar certificados X.509.
- [Assumindo uma função com AWS credenciais para autenticação AWS SDKs e ferramentas](#)— Você pode assumir uma função do IAM para acessar temporariamente AWS recursos aos quais talvez não tivesse acesso de outra forma.
- [Usando chaves de AWS acesso para autenticação AWS SDKs e ferramentas](#)— Outras opções que podem ser menos convenientes ou aumentar o risco de segurança de seus AWS recursos.

Mais informações sobre gerenciamento de acesso

O Guia do usuário do IAM tem as seguintes informações sobre o controle seguro do acesso aos AWS recursos:

- [Identidades do IAM \(usuários, grupos de usuários e funções\)](#) — Entenda os fundamentos das identidades em. AWS
- [Melhores práticas de segurança no IAM](#): recomendações de segurança a serem seguidas ao desenvolver aplicativos da AWS de acordo com o [modelo de responsabilidade compartilhada](#).

A Referência geral da Amazon Web Services tem noções básicas sobre o seguinte:

- [Entender e obter suas credenciais AWS](#): opções de chave de acesso e práticas de gerenciamento para acesso programático e de console.

Plugin de propagação de identidade confiável (TIP) do IAM Identity Center para acessar Serviços da AWS

- [Usando o plugin TIP para acessar Serviços da AWS](#)— Se você estiver criando um aplicativo para o Amazon Q Business ou outro serviço que ofereça suporte à propagação de identidade confiável e estiver usando o AWS SDK para Java ou o AWS SDK para JavaScript, poderá usar o plug-in TIP para uma experiência de autorização simplificada.

ID do builder AWS

Você ID do builder AWS complementa qualquer um Contas da AWS que você já possua ou queira criar. Enquanto um Conta da AWS atua como um contêiner para AWS os recursos que você cria e fornece um limite de segurança para esses recursos, você ID do builder AWS representa você como um indivíduo. Você pode fazer login com você ID do builder AWS para acessar ferramentas e serviços para desenvolvedores, como Amazon Q e Amazon CodeCatalyst.

- [Faça login no](#) Guia do Início de Sessão da AWS usuário — Saiba como criar e usar um ID do builder AWS e saiba o que o Builder ID fornece. ID do builder AWS
- [CodeCatalystconceitos - ID do builder AWS](#) no Guia CodeCatalyst do usuário da Amazon — Saiba como CodeCatalyst usa um ID do builder AWS.

Usando o IAM Identity Center para autenticar o AWS SDK e as ferramentas

AWS IAM Identity Center é o método recomendado de fornecer AWS credenciais ao desenvolver um AWS aplicativo em um serviço não AWS computacional. Por exemplo, isso seria algo como seu ambiente de desenvolvimento local. Se você estiver desenvolvendo em um AWS recurso, como o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou AWS Cloud9, recomendamos obter credenciais desse serviço.

Neste tutorial, você estabelece o acesso ao IAM Identity Center e o configura para seu SDK ou ferramenta usando o portal de AWS acesso e o. AWS CLI

- O portal de AWS acesso é o local da web em que você faz login manualmente no IAM Identity Center. O formato da URL é `d-xxxxxxxxxx.awsapps.com/start` ou `your_subdomain.awsapps.com/start`. Quando conectado ao portal de AWS acesso, você pode visualizar Contas da AWS as funções que foram configuradas para esse usuário. Esse procedimento usa o portal de AWS acesso para obter os valores de configuração necessários para o processo de autenticação do SDK/ferramenta.
- O AWS CLI é usado para configurar seu SDK ou ferramenta para usar a autenticação do IAM Identity Center para chamadas de API feitas pelo seu código. Esse processo único atualiza seu AWS config arquivo compartilhado, que é usado pelo SDK ou pela ferramenta quando você executa o código.

Pré-requisitos

Antes de iniciar esse procedimento, você deve ter concluído o seguinte:

- Se você não tiver uma Conta da AWS, [inscreva-se em uma Conta da AWS](#).
- Se você ainda não ativou o IAM Identity Center, [habilite o IAM Identity Center](#) seguindo as instruções no Guia AWS IAM Identity Center do usuário.

Configure o acesso programático usando o Centro de Identidade do IAM

Etapa 1: Estabelecer o acesso e selecionar o conjunto de permissões apropriado

Escolha um dos métodos a seguir para acessar suas AWS credenciais.

Não estabeleci acesso por meio do IAM Identity Center

1. Adicione um usuário e adicione permissões administrativas seguindo o procedimento [Configurar o acesso do usuário com o diretório padrão do IAM Identity Center](#) no Guia AWS IAM Identity Center do usuário.
2. O conjunto de `AdministratorAccess` permissões não deve ser usado para desenvolvimento regular. Em vez disso, recomendamos usar o conjunto de `PowerUserAccess` permissões predefinido, a menos que seu empregador tenha criado um conjunto de permissões personalizado para essa finalidade.

Siga o mesmo procedimento de [configuração do acesso do usuário com o procedimento de diretório padrão do IAM Identity Center](#) novamente, mas desta vez:

- Em vez de criar o *Admin team* grupo, crie um *Dev team* grupo e substitua-o posteriormente nas instruções.
- Você pode usar o usuário existente, mas o usuário deve ser adicionado ao novo *Dev team* grupo.
- Em vez de criar o *AdministratorAccess* conjunto de *PowerUserAccess* permissões, crie um conjunto de permissões e substitua-o posteriormente nas instruções.

Quando terminar, você deve ter o seguinte:

- Um *Dev team* grupo.

- Um conjunto de `PowerUserAccess` permissões anexado ao Dev team grupo.
 - Seu usuário foi adicionado ao Dev team grupo.
3. Saia do portal e entre novamente para ver suas opções Contas da AWS e para `Administrator` ou `PowerUserAccess`. Selecione `PowerUserAccess` ao trabalhar com sua ferramenta/SDK.

Eu já tenho acesso AWS por meio de um provedor de identidade federado gerenciado pelo meu empregador (como Microsoft Entra ou Okta)

Faça login AWS por meio do portal do seu provedor de identidade. Se o seu administrador de nuvem concedeu permissões a você `PowerUserAccess` (desenvolvedor), você vê o Contas da AWS que você tem acesso e seu conjunto de permissões. Ao lado do nome do seu conjunto de permissões, você vê opções para acessar as contas manual ou programaticamente usando esse conjunto de permissões.

Implementações personalizadas podem resultar em experiências diferentes, como nomes de conjuntos de permissões diferentes. Se não tiver certeza sobre qual conjunto de permissões usar, entre em contato com a equipe de TI para obter ajuda.

Eu já tenho acesso a AWS através do portal de AWS acesso gerenciado pelo meu empregador

Faça login AWS por meio do portal de AWS acesso. Se o seu administrador de nuvem concedeu permissões `PowerUserAccess` (de desenvolvedor) a você, serão exibidas as Contas da AWS às quais você tem acesso e seu conjunto de permissões. Ao lado do nome do seu conjunto de permissões, você vê opções para acessar as contas manual ou programaticamente usando esse conjunto de permissões.

Eu já tenho acesso AWS por meio de um provedor de identidade personalizado federado gerenciado pelo meu empregador

Entre em contato com a equipe de TI para obter ajuda.

Etapa 2: configuração SDKs e ferramentas para usar o IAM Identity Center

1. Em sua máquina de desenvolvimento, instale a mais recente AWS CLI.
 - a. Consulte [Instalar ou atualizar a versão mais recente da AWS CLI](#) no Guia do usuário da AWS Command Line Interface .

- b. (Opcional) Para verificar se o AWS CLI está funcionando, abra um prompt de comando e execute o `aws --version` comando.
2. Faça login no portal de AWS acesso. Seu empregador pode fornecer esse URL ou você pode recebê-lo em um e-mail seguindo a Etapa 1: Estabelecer acesso. Caso contrário, encontre a URL do seu portal de AWS acesso no Pannel do <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
 - a. No portal de AWS acesso, na guia Contas, selecione a conta individual a ser gerenciada. As funções do seu usuário são exibidas. Escolha Teclas de acesso para obter credenciais para a linha de comando ou acesso programático para o conjunto de permissões apropriado. Use o conjunto de permissões `PowerUserAccess` predefinido ou qualquer conjunto de permissões que você ou seu empregador tenha criado para aplicar as permissões de privilégios mínimos para desenvolvimento.
 - b. Na caixa de diálogo Obter credenciais, selecione MacOS e Linux ou Windows, dependendo do sistema operacional.
 - c. Selecione o método Credenciais IAM Identity Center para obter os valores `Issuer URL` e `SSO Region` necessários para a próxima etapa. Nota: `SSO Start URL` pode ser usado de forma intercambiável com. `Issuer URL`
3. No prompt de AWS CLI comando, execute o `aws configure sso` comando. Quando solicitado, insira os valores de configuração que você coletou na etapa anterior. Para obter detalhes sobre esse AWS CLI comando, consulte [Configurar seu perfil com o `aws configure sso` assistente](#).
 - a. Para o prompt `SSO Start URL`, insira o valor que você obteve `Issuer URL`.
 - b. Para o nome do perfil CLI, recomendamos que você insira `default` quando estiver começando. Para obter informações sobre como definir perfis não padrão (nomeados) e suas variáveis de ambiente associadas, consulte [Perfis](#).
4. (Opcional) No prompt de AWS CLI comando, confirme a identidade da sessão ativa executando o `aws sts get-caller-identity` comando. A resposta deve mostrar o conjunto de permissões do IAM Identity Center que você configurou.
5. Se você estiver usando um AWS SDK, crie um aplicativo para seu SDK em seu ambiente de desenvolvimento.
 - a. Para alguns SDKs, pacotes adicionais, como SSO e, SSO0IDC devem ser adicionados ao seu aplicativo antes que você possa usar a autenticação do IAM Identity Center. Para obter detalhes, consulte seu SDK específico.

- b. Se você configurou anteriormente o acesso ao AWS, revise o `AWS credentials` arquivo compartilhado para verificar se há algum [AWS chaves de acesso](#). Você deve remover todas as credenciais estáticas antes que o SDK ou a ferramenta usem as credenciais do IAM Identity Center devido à precedência [Entenda a cadeia de fornecedores de credenciais](#).

Para saber mais sobre como as ferramentas SDKs e usam e atualizam as credenciais usando essa configuração, consulte [Como a autenticação do IAM Identity Center é resolvida AWS SDKs e as ferramentas](#)

Para definir as configurações do provedor do IAM Identity Center diretamente no `config` arquivo compartilhado, consulte [Provedor de credencial do IAM Identity Center](#) este guia.

Atualizando sessões de acesso ao portal

Seu acesso acabará expirando e o SDK ou a ferramenta encontrarão um erro de autenticação. O momento em que essa expiração ocorre depende da duração da sessão configurada. Para atualizar a sessão do portal de acesso novamente quando necessário, use o AWS CLI para executar o `aws sso login` comando.

Você pode estender a duração da sessão do portal de acesso do IAM Identity Center e a duração da sessão do conjunto de permissões. Isso aumenta a quantidade de tempo que você pode executar o código antes de precisar entrar manualmente novamente com a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center :

- Duração da sessão do IAM Identity Center: [configure a duração das sessões do portal de acesso da AWS de seus usuários](#)
- Permissão definir duração da sessão: [definir duração da sessão](#)

Como a autenticação do IAM Identity Center é resolvida AWS SDKs e as ferramentas

Termos relevantes do Centro de Identidade do IAM

Os termos a seguir ajudam você a entender o processo e a configuração por trás do AWS IAM Identity Center. A documentação do AWS SDK APIs usa nomes diferentes do IAM Identity Center para alguns desses conceitos de autenticação. É útil conhecer os dois nomes.

A tabela a seguir mostra como os nomes alternativos se relacionam.

Nome do IAM Identity Center	Nome da API do SDK	Descrição
Identity Center	sso	Embora o AWS Single Sign-On tenha sido renomeado, os namespaces da sso API manterão seu nome original para fins de compatibilidade com versões anteriores. Para obter mais informações, consulte Renomear o IAM Identity Center no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .
Console do IAM Identity Center		O console que você usa para configurar o single sign-on.
Console administrativo		
AWS URL do portal de acesso		Um URL exclusivo para sua conta do IAM Identity Center, como <code>https://xxx.awsapps.com/start</code> . Você faz login neste portal usando suas credenciais de login do IAM Identity Center.
Sessão do portal de acesso ao IAM Identity Center	Sessão de autenticação	Fornece um token de acesso do portador ao chamador.
Sessão de definição de permissões		A sessão do IAM que o SDK usa internamente para fazer as AWS service (Serviço da AWS) chamadas. Em discussões informais, você

Nome do IAM Identity Center	Nome da API do SDK	Descrição
		pode ver isso incorretamente chamado de “sessão de funções”.
Credenciais do conjunto de permissões	AWS credenciais credenciais sigv4	As credenciais que o SDK realmente usa para a maioria das AWS service (Serviço da AWS) chamadas (especificamente, todas as chamadas sigv4 AWS service (Serviço da AWS)). Em discussões informais, você pode ver isso incorretamente chamado de “credenciais de função”.
Provedor de credenciais do IAM Identity Center	Provedor de credenciais de SSO	Como você obtém as credenciais, como a classe ou o módulo que fornece a funcionalidade.

Entenda a resolução de credenciais do SDK para Serviços da AWS

A API do IAM Identity Center troca as credenciais do token do portador por credenciais sigv4. A Serviços da AWS maioria é sigv4 APIs, com algumas exceções, como e. Amazon CodeWhisperer Amazon CodeCatalyst A seguir, descrevemos o processo de resolução de credenciais para dar suporte à maioria das AWS service (Serviço da AWS) chamadas para o código do seu aplicativo por meio AWS IAM Identity Center de.

Iniciar uma sessão do portal de AWS acesso

- Inicie o processo entrando na sessão com suas credenciais.
- Use o `aws sso login` comando no AWS Command Line Interface (AWS CLI). Isso inicia uma nova sessão do IAM Identity Center se você ainda não tiver uma sessão ativa.

- Ao iniciar uma nova sessão, você recebe um token de atualização e um token de acesso do IAM Identity Center. Ele AWS CLI também atualiza um arquivo JSON de cache SSO com um novo token de acesso e token de atualização e o disponibiliza para uso por SDKs
- Se você já tiver uma sessão ativa, o AWS CLI comando reutilizará a sessão existente e expirará sempre que a sessão existente expirar. Para saber como definir a duração de uma sessão do IAM Identity Center, consulte [Configurar a duração das sessões do portal de AWS acesso de seus usuários](#) no Guia do AWS IAM Identity Center usuário.
- A duração máxima da sessão foi estendida para 90 dias para reduzir a necessidade de logins frequentes.

Como o SDK obtém credenciais para chamadas AWS service (Serviço da AWS)

SDKs forneça acesso a Serviços da AWS quando você instancia um objeto cliente por serviço. Quando o perfil selecionado do AWS config arquivo compartilhado é configurado para resolução de credenciais do IAM Identity Center, o IAM Identity Center é usado para resolver as credenciais do seu aplicativo.

- O [processo de resolução de credenciais](#) é concluído durante o runtime quando um cliente é criado.

Para recuperar credenciais para sigv4 APIs usando o login único do IAM Identity Center, o SDK usa o token de acesso do IAM Identity Center para obter uma sessão do IAM. Essa sessão do IAM é chamada de sessão de conjunto de permissões e fornece AWS acesso ao SDK assumindo uma função do IAM.

- A duração da sessão do conjunto de permissões é definida independentemente da duração da sessão do IAM Identity Center.
- Para saber como definir a duração da sessão do conjunto de permissões, consulte [Definir a duração da sessão](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .
- Lembre-se de que as credenciais do conjunto de permissões também são chamadas de credenciais e AWS credenciais sigv4 na maioria das documentações da API do SDK. AWS

As credenciais do conjunto de permissões são retornadas de uma chamada [getRoleCredentials](#) da API do IAM Identity Center para o SDK. O objeto cliente do SDK usa essa função assumida do IAM para fazer chamadas para o AWS service (Serviço da AWS), como pedir ao Amazon S3 que liste os buckets em sua conta. O objeto cliente pode continuar operando usando essas credenciais do conjunto de permissões até que a sessão do conjunto de permissões expire.

Expiração e atualização da sessão

Ao usar o [Configuração do provedor de token do SSO](#), o token de acesso por hora obtido do IAM Identity Center é atualizado automaticamente usando o token de atualização.

- Se o token de acesso expirar quando o SDK tentar usá-lo, o SDK usará o token de atualização para tentar obter um novo token de acesso. O IAM Identity Center compara o token de atualização com a duração da sessão do portal de acesso do IAM Identity Center. Se o token de atualização não expirar, o IAM Identity Center responderá com outro token de acesso.
- Esse token de acesso pode ser usado para atualizar a sessão do conjunto de permissões de clientes existentes ou para resolver credenciais para novos clientes.

No entanto, se a sessão do portal de acesso do IAM Identity Center expirar, nenhum novo token de acesso será concedido. Portanto, a duração do conjunto de permissões não pode ser renovada. Ele expirará (e o acesso será perdido) sempre que a duração da sessão definida em cache expirar para os clientes existentes.

Qualquer código que crie um novo cliente falhará na autenticação assim que a sessão do IAM Identity Center expirar. Isso ocorre porque as credenciais do conjunto de permissões não são armazenadas em cache. Seu código não conseguirá criar um novo cliente e concluir o processo de resolução de credenciais até que você tenha um token de acesso válido.

Para recapitular, quando o SDK precisa de novas credenciais de conjunto de permissões, ele primeiro verifica se há credenciais válidas existentes e as usa. Isso se aplica se as credenciais são para um novo cliente ou para um cliente existente com credenciais expiradas. Se as credenciais não forem encontradas ou não forem válidas, o SDK chama a API do IAM Identity Center para obter novas credenciais. Para chamar a API, ela precisa do token de acesso. Se o token de acesso expirar, o SDK usará o token de atualização para tentar obter um novo token de acesso a partir do serço IAM Identity Center. Esse token é concedido se sua sessão do portal de acesso ao IAM Identity Center não tiver expirado.

Usando o IAM Roles Anywhere para autenticação AWS SDKs e ferramentas

Você pode usar o IAM Roles Anywhere para obter credenciais de segurança temporárias no IAM para cargas de trabalho, como servidores, contêineres e aplicativos executados fora do. AWS Para usar o IAM Roles Anywhere, seu workload deve usar certificados X.509. Seu administrador

de nuvem deve fornecer o certificado e a chave privada necessários para configurar o IAM Roles Anywhere como seu provedor de credenciais.

Etapa 1: configurar IAM Roles Anywhere

O IAM Roles Anywhere fornece uma maneira de obter credenciais temporárias para uma carga de trabalho ou processo executado fora do. AWS Uma âncora de confiança é estabelecida com a autoridade de certificação para obter credenciais temporárias para o perfil do IAM associado. A função define as permissões que seu workload terá quando seu código for autenticado com o IAM Roles Anywhere.

Para ver as etapas para configurar a âncora de confiança, a função do IAM e o perfil do IAM Roles Anywhere, consulte [Como criar uma âncora de confiança e um perfil em AWS Identity and Access Management Roles Anywhere no Guia](#) do usuário do IAM Roles Anywhere.

Note

Um perfil no Guia do usuário do IAM Roles Anywhere se refere a um conceito exclusivo no serviço IAM Roles Anywhere. Não está relacionado aos perfis no AWS config arquivo compartilhado.

Etapa 2: usar IAM Roles Anywhere

Para obter credenciais de segurança temporárias do IAM Roles Anywhere, use a ferramenta de assistente de credenciais fornecida pelo IAM Roles Anywhere. A ferramenta de credenciais implementa o processo de assinatura do IAM Roles Anywhere.

Para obter instruções sobre como baixar a ferramenta auxiliar de credenciais, consulte [Obter credenciais de segurança temporárias do AWS Identity and Access Management Roles Anywhere no Guia do](#) usuário do IAM Roles Anywhere.

Para usar credenciais de segurança temporárias do IAM Roles Anywhere with AWS SDKs and the AWS CLI, você pode definir a `credential_process` configuração no AWS config arquivo compartilhado. O SDKs e AWS CLI suporta um provedor de credenciais de processo que usa `credential_process` para autenticar. O seguinte mostra a estrutura geral a definir `credential_process`.

```
credential_process = [path to helper tool] [command] [--parameter1 value] [--parameter2 value] [...]
```

O comando `credential-process` da ferramenta auxiliar retorna credenciais temporárias em um formato JSON padrão compatível com a configuração `credential_process`. Observe que o nome do comando contém um hífen, mas o nome da configuração contém um sublinhado. O comando requer os seguintes parâmetros:

- `private-key`: o caminho para a chave privada que assinou a solicitação.
- `certificate`: o caminho para o certificado.
- `role-arn`: o ARN da função para a qual obter credenciais temporárias.
- `profile-arn`: o ARN do perfil que fornece um mapeamento para a função especificada.
- `trust-anchor-arn`: o ARN da âncora de confiança usada para autenticar.

Seu administrador de nuvem deve fornecer o certificado e uma chave privada. Todos os três valores de ARN podem ser copiados do AWS Management Console. O exemplo a seguir mostra um arquivo config compartilhado que configura a recuperação de credenciais temporárias da ferramenta auxiliar.

```
[profile dev]  
credential_process = ./aws_signing_helper credential-process --certificate /  
path/to/certificate --private-key /path/to/private-key --trust-anchor-  
arn arn:aws:rolesanywhere:region:account:trust-anchor/TA_ID --profile-  
arn arn:aws:rolesanywhere:region:account:profile/PROFILE_ID --role-  
arn arn:aws:iam::account:role/ROLE_ID
```

Para parâmetros opcionais e detalhes adicionais da ferramenta auxiliar, consulte [IAM Roles Anywhere Credential Helper](#) on. GitHub

Para obter detalhes sobre a própria configuração do SDK e o provedor de credenciais do processo, consulte [Provedor de credenciais de processo](#) neste guia.

Assumindo uma função com AWS credenciais para autenticação AWS SDKs e ferramentas

Assumir um perfil envolve o uso de um conjunto de credenciais temporárias de segurança para acessar recursos da AWS aos quais você talvez não tenha acesso de outra forma. Essas credenciais

de segurança temporárias consistem em um ID de chave de acesso, uma chave de acesso secreta e um token de segurança. Para saber mais sobre as solicitações de API AWS Security Token Service (AWS STS), consulte [Ações](#) na Referência da API do AWS Security Token Service .

Para configurar seu SDK ou ferramenta para assumir um perfil, você deve primeiro criar ou identificar um perfil específico a ser assumido. Os perfis do IAM são identificados exclusivamente por um perfil do nome do recurso da Amazon ([ARN](#)). Os perfis estabelecem as relações de confiança com uma outra entidade. A entidade confiável que usa a função pode ser uma AWS service (Serviço da AWS) ou outra Conta da AWS. Para obter mais informações sobre perfis do IAM, consulte [Perfis do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Depois que perfil do IAM for identificado, se você tiver a confiança desse perfil, poderá configurar seu SDK ou ferramenta para usar as permissões concedidas pelo perfil.

Note

É uma prática AWS recomendada usar endpoints regionais sempre que possível e configurar seus [Região da AWS](#).

Assumir um perfil do IAM

Ao assumir uma função, AWS STS retorna um conjunto de credenciais de segurança temporárias. Essas credenciais são provenientes de outro perfil ou da instância ou contêiner em que seu código está sendo executado. Geralmente, esse tipo de assumir uma função é usado quando você tem AWS credenciais para uma conta, mas seu aplicativo precisa acessar recursos em outra conta.

Etapa 1: Configurar um perfil do IAM

Para configurar seu SDK ou ferramenta para assumir um perfil, você deve primeiro criar ou identificar um perfil específico a ser assumido. Os perfis do IAM são identificados exclusivamente usando um [ARN](#) de perfil. Os perfis estabelecem relações de confiança com outra entidade, normalmente dentro da sua conta ou para acesso entre contas. Para saber mais, consulte [Criar perfis do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Etapa 2: Configurar o SDK ou a ferramenta

Configure o SDK ou a ferramenta para obter credenciais de `credential_source` ou `source_profile`.

Use `credential_source` para obter credenciais de um contêiner do Amazon ECS, de uma EC2 instância da Amazon ou de variáveis de ambiente.

Use `source_profile` para obter credenciais de outro perfil. O `source_profile` também suporta o encadeamento de perfis, que são hierarquias de perfis em que um perfil assumido é então usado para assumir outro perfil.

Quando você especifica isso em um perfil, o SDK ou a ferramenta faz automaticamente a chamada de AWS STS [AssumeRole](#) API correspondente para você. Para recuperar e usar credenciais temporárias assumindo uma função, especifique os seguintes valores de configuração no arquivo compartilhado. AWS config Para obter mais detalhes sobre cada uma dessas configurações, consulte a seção [Assuma as configurações do provedor de credenciais do perfil](#).

- `role_arn`: a partir do perfil do IAM que você criou na Etapa 1
- Configure um `credential_source` ou `source_profile`
- (Optional) `duration_seconds`
- (Optional) `external_id`
- (Optional) `mfa_serial`
- (Optional) `role_session_name`

Os exemplos a seguir mostram a configuração de ambas as opções de perfis assumidos em um arquivo compartilhado `config`:

```
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name
credential_source = Ec2InstanceMetadata
```

[illegible]

Para obter mais detalhes sobre todas as configurações do provedor de credenciais para assumir o perfil, consulte este guia [Assuma o perfil de provedor de credenciais](#).

Assumir uma função com identidade da web ou OpenID Connect AWS SDKs para autenticação e ferramentas

Assumir um perfil envolve o uso de um conjunto de credenciais temporárias de segurança para acessar recursos da AWS aos quais você talvez não tenha acesso de outra forma. Essas credenciais de segurança temporárias consistem em um ID de chave de acesso, uma chave de acesso secreta e um token de segurança. Para saber mais sobre as solicitações de API AWS Security Token Service (AWS STS), consulte [Ações](#) na Referência da API do AWS Security Token Service .

Para configurar seu SDK ou ferramenta para assumir um perfil, você deve primeiro criar ou identificar um perfil específico a ser assumido. Os perfis do IAM são identificados exclusivamente por um perfil do nome do recurso da Amazon ([ARN](#)). Os perfis estabelecem as relações de confiança com uma outra entidade. A entidade confiável que usa a função pode ser um provedor de identidade da Web, OpenID Connect (OIDC) ou federação SAML. Para saber mais sobre as funções do IAM, consulte [Métodos para assumir uma função](#) no Guia do usuário do IAM.

Depois que a função do IAM for configurada em seu SDK, se essa função estiver configurada para confiar em seu provedor de identidade, você poderá configurar ainda mais seu SDK para assumir essa função a fim de obter credenciais temporárias AWS .

Note

É uma prática AWS recomendada usar endpoints regionais sempre que possível e configurar seus [Região da AWS](#).

Federar com identidade da Web ou OpenID Connect

Você pode usar os JSON Web Tokens (JWTs) de provedores de identidade públicos, como Login With Amazon, Facebook, Google, para obter AWS credenciais temporárias usando `AssumeRoleWithWebIdentity`. Dependendo de como eles são usados, eles JWTs podem ser chamados de tokens de ID ou tokens de acesso. Você também pode usar JWTs emitidos por provedores de identidade (IdPs) que sejam compatíveis com o protocolo de descoberta do OIDC, como EntraID ou. PingFederate

Se você estiver usando o Amazon Elastic Kubernetes Service, esse recurso oferece a capacidade de especificar diferentes funções do IAM para cada uma das suas contas de serviço em um cluster do Amazon EKS. Esse recurso do Kubernetes é distribuído JWTs para seus pods, que são usados por esse provedor de credenciais para obter credenciais temporárias. AWS Para obter mais informações sobre essa configuração do Amazon EKS, consulte [Perfis do IAM para contas de serviço](#) no Guia do usuário do Amazon EKS. No entanto, como uma opção mais simples, recomendamos que você use o [Amazon EKS Pod Identities](#) se seu [SDK for compatível](#).

Etapa 1: Configurar um provedor de identidades e um perfil do IAM

Para configurar a federação com um IdP externo, use um provedor de identidade do IAM para informar AWS sobre o IdP externo e sua configuração. Isso estabelece confiança entre o seu Conta da AWS e o IdP externo. Antes de configurar o SDK para usar o JSON Web Token (JWT) para autenticação, você deve primeiro configurar o provedor de identidade (IdP) e a função do IAM usada para acessá-lo. Para configurá-los, consulte [Criar um perfil para identidades da Web ou federação do OpenID Connect \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Etapa 2: Configurar o SDK ou a ferramenta

Configure o SDK ou a ferramenta para usar um JSON Web Token (JWT) para autenticação. AWS STS

Quando você especifica isso em um perfil, o SDK ou a ferramenta faz automaticamente a chamada de AWS STS [AssumeRoleWithWebIdentity](#) API correspondente para você. Para recuperar e usar credenciais temporárias usando a federação de identidade da web, especifique os seguintes valores de configuração no arquivo compartilhado AWS config. Para obter mais detalhes sobre cada uma dessas configurações, consulte a seção [Assuma as configurações do provedor de credenciais do perfil](#).

- `role_arn`: a partir do perfil do IAM que você criou na Etapa 1
- `web_identity_token_file`: do IdP externo
- (Optional) `duration_seconds`
- (Optional) `role_session_name`

Veja a seguir um exemplo de uma configuração de arquivo config compartilhado para assumir um perfil com a identidade da web:

```
[profile web-identity]
```

```
role_arn=arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name  
web_identity_token_file=/path/to/a/token
```

Note

Para aplicações móveis, recomendamos o uso do Amazon Cognito. O Amazon Cognito atua como um agente de identidades e realiza a maioria do trabalho de federação para você. No entanto, o provedor de identidade do Amazon Cognito não está incluído nas bibliotecas principais das ferramentas SDKs e, como outros provedores de identidade. Para acessar a API do Amazon Cognito, inclua o cliente do serviço Amazon Cognito na compilação ou nas bibliotecas do seu SDK ou ferramenta. Para uso com AWS SDKs, consulte [Exemplos de código no Guia](#) do Desenvolvedor do Amazon Cognito.

Para obter mais detalhes sobre todas as configurações do provedor de credenciais para assumir o perfil, consulte este guia [Assuma o perfil de provedor de credenciais](#).

Usando chaves de AWS acesso para autenticação AWS SDKs e ferramentas

Usar chaves de AWS acesso é uma opção para autenticação ao usar AWS SDKs ferramentas.

Use credenciais de curto prazo

Recomendamos configurar o seu SDK ou ferramenta para usar [Usando o IAM Identity Center para autenticar o AWS SDK e as ferramentas](#) para usar as opções de duração de sessão estendida.

No entanto, para configurar diretamente as credenciais temporárias do SDK ou da ferramenta, consulte [Usando credenciais de curto prazo para autenticação e ferramentas AWS SDKs](#).

Use credenciais de longo prazo

Warning

Para evitar riscos de segurança, não use usuários do IAM para autenticação ao desenvolver software com propósito específico ou trabalhar com dados reais. Em vez disso, use federação com um provedor de identidade, como [AWS IAM Identity Center](#).

Gerencie o acesso em Contas da AWS

Como prática recomendada de segurança, recomendamos o uso AWS Organizations com o IAM Identity Center para gerenciar o acesso em todos os seus Contas da AWS. Para obter mais informações, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Você pode criar usuários no IAM Identity Center, usar o Microsoft Active Directory, usar um provedor de identidade (IdP) SAML 2.0 ou federar seu IdP individualmente para. Contas da AWS Usando uma dessas abordagens, você pode fornecer uma experiência de login único para seus usuários. Você também pode aplicar a autenticação multifator (MFA) e usar credenciais temporárias para acesso. Conta da AWS Isso difere de um usuário do IAM, que é uma credencial de longo prazo que pode ser compartilhada e que pode aumentar o risco de segurança de seus recursos da AWS .

Crie usuários do IAM somente para ambientes de sandbox

Se você é novato AWS, pode criar um usuário de teste do IAM e usá-lo para executar tutoriais e explorar o que AWS tem a oferecer. Não há problema em usar esse tipo de credencial quando você está aprendendo, mas recomendamos que você evite usá-la fora de um ambiente sandbox.

Para os seguintes casos de uso, pode fazer sentido começar com os usuários do IAM em AWS:

- Comece a usar seu AWS SDK ou ferramenta e explore Serviços da AWS em um ambiente sandbox.
- Executar scripts agendados, trabalhos e outros processos automatizados que não oferecem suporte a um processo de login assistido por humanos como parte de seu aprendizado.

Se você estiver usando usuários do IAM fora desses casos de uso, faça a transição para o IAM Identity Center ou federe seu provedor de identidade o mais rápido Contas da AWS possível. Para obter mais informações, consulte [Federação de identidades na AWS](#).

Garanta chaves de acesso para usuários do IAM

Você deve alternar chaves de acesso de usuário do IAM regularmente. Siga as orientações em [Alternar chaves de acesso](#) no Guia do usuário do IAM. Se você acredita que compartilhou acidentalmente suas chaves de acesso de usuário do IAM, alterne suas chaves de acesso.

As chaves de acesso do usuário do IAM devem ser armazenadas no AWS `credentials` arquivo compartilhado na máquina local. Não armazene as chaves de acesso do usuário do IAM em seu

código. Não inclua arquivos de configuração que contenham suas chaves de acesso de usuário do IAM em nenhum software de gerenciamento de código-fonte. Ferramentas externas, como o projeto de código aberto [git-secrets](#), podem ajudar a evitar o envio inadvertido de informações confidenciais em um repositório Git. Para obter mais informações, consulte [Identidades IAM \(usuários, grupos e funções\)](#) no Guia Usuário do IAM.

Para configurar um usuário do IAM para começar, consulte [Usando credenciais de longo prazo para autenticação e ferramentas AWS SDKs](#).

Usando credenciais de curto prazo para autenticação e ferramentas AWS SDKs

Recomendamos configurar seu AWS SDK ou ferramenta para uso [Usando o IAM Identity Center para autenticar o AWS SDK e as ferramentas](#) com opções de duração de sessão estendida. No entanto, você pode copiar e usar credenciais temporárias que estão disponíveis no portal de AWS acesso. As novas credenciais precisarão ser copiadas quando essas expirarem. É possível usar as credenciais temporárias em um perfil ou usá-las como valores para propriedades do sistema e variáveis de ambiente.

Prática recomendada: em vez de gerenciar manualmente as chaves de acesso e um token no arquivo de credenciais, recomendamos que seu aplicativo use credenciais temporárias fornecidas por:

- Um serviço de AWS computação, como executar seu aplicativo no Amazon Elastic Compute Cloud ou em. AWS Lambda
- Outra opção na cadeia de fornecedores de credenciais, como [Usando o IAM Identity Center para autenticar o AWS SDK e as ferramentas](#).
- Ou use o [Provedor de credenciais de processo](#) para recuperar credenciais temporárias.

Configurar um arquivo de credenciais usando credenciais de curto prazo recuperadas do portal de acesso AWS

1. [Criar um arquivo de credenciais compartilhadas](#).
2. No arquivo de credenciais, cole o texto do espaço reservado a seguir até colar as credenciais temporárias de trabalho.

```
[default]
```

```
aws_access_key_id=<value from AWS access portal>
aws_secret_access_key=<value from AWS access portal>
aws_session_token=<value from AWS access portal>
```

3. Salve o arquivo. Agora, o arquivo `~/ .aws/credentials` deve existir em seu sistema de desenvolvimento local. Esse arquivo contém o [perfil \[padrão\]](#) que o SDK ou a ferramenta usa se um perfil nomeado específico não for especificado.
4. [Faça login no portal de AWS acesso](#).
5. Siga estas instruções para [atualização manual de credenciais](#) para copiar as credenciais da função do IAM do AWS portal de acesso.
 - a. Na etapa 4 das instruções vinculadas, escolha o nome do perfil do IAM que concede acesso para suas necessidades de desenvolvimento. Essa função geralmente tem um nome como `PowerUserAccess` ou `Desenvolvedor`.
 - b. Para a etapa 7 nas instruções vinculadas, selecione a opção Adicionar manualmente um perfil ao seu arquivo de credenciais da AWS e copie o conteúdo.
6. Copie e as credenciais copiadas em seu arquivo `credentials` local. O nome do perfil gerado não é necessário se você estiver usando o perfil `default`. Seu arquivo deve se parecer com o seguinte.

[illegible]

7. Salve o arquivo `credentials`.

Quando o SDK cria um cliente de serviço, ele acessa essas credenciais temporárias e as usa para cada solicitação. As configurações do perfil do IAM escolhidas na etapa 5a determinam [por quanto tempo as credenciais temporárias são válidas](#). A duração máxima é de doze horas.

Depois que as credenciais temporárias expirarem, repita as etapas de 4 a 7.

Usando credenciais de longo prazo para autenticação e ferramentas AWS SDKs

Warning

Para evitar riscos de segurança, não use usuários do IAM para autenticação ao desenvolver software com propósito específico ou trabalhar com dados reais. Em vez disso, use federação com um provedor de identidade, como [AWS IAM Identity Center](#).

Se você usa um usuário do IAM para executar seu código, o SDK ou a ferramenta em seu ambiente de desenvolvimento é autenticado usando credenciais de usuário do IAM de longo prazo no arquivo compartilhado. `AWS credentials` Analise o tópico [Melhores práticas de segurança no IAM](#) e faça a transição para o IAM Identity Center ou outras credenciais temporárias assim que possível.

Avisos e orientações importantes para credenciais

Avisos para credenciais

- NÃO use as credenciais de raiz da sua conta para acessar os recursos da AWS . Estas credenciais fornecem acesso ilimitado à conta e são difíceis de revogar.
- NÃO coloque chaves de acesso literais ou informações de credenciais nos comandos de seus aplicativos. Se colocar, criará um risco de exposição acidental das credenciais se, por exemplo, fizer upload do projeto em um repositório público.
- NÃO inclua arquivos que contenham credenciais em sua área de projeto.
- Esteja ciente de que todas as credenciais armazenadas no `AWS credentials` arquivo compartilhado são armazenadas em texto simples.

Orientação adicional para gerenciar credenciais com segurança

Para uma discussão geral sobre como gerenciar AWS credenciais com segurança, consulte [Melhores práticas para gerenciar chaves de AWS acesso](#) no. [Referência geral da AWS](#) Além dessa discussão, considere o seguinte:

- Use [perfis do IAM para tarefas](#) do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- Use [funções do IAM](#) para aplicativos que estão sendo executados em EC2 instâncias da Amazon.

Pré-requisitos: Crie uma conta AWS

Para usar um usuário do IAM para acessar AWS serviços, você precisa de uma AWS conta e AWS credenciais.

1. Crie uma conta.

Para criar uma AWS conta, consulte [Primeiros passos: você é um AWS usuário iniciante?](#) no Guia AWS Gerenciamento de contas de referência.

2. Crie um usuário administrativo.

Evite usar a conta de usuário raiz (a conta inicial criada) para acessar serviços e o console de gerenciamento. Em vez disso, crie uma conta de usuário administrativo, conforme explicado em [Criar um usuário administrativo](#) no Guia do usuário do IAM.

Depois de criar a conta de usuário administrativo e registrar os detalhes de login, saia da conta de usuário raiz e faça login novamente usando a conta administrativa.

Nenhuma dessas contas é apropriada para desenvolvimento AWS ou execução de aplicativos AWS. Como prática recomendada, você precisa criar usuários, conjuntos de permissões ou perfis de serviço que sejam apropriados para essas tarefas. Para obter mais informações, consulte [Aplicar permissões de privilégio mínimo](#), no Guia do usuário do IAM.

Etapa 1: criar o usuário do IAM

- Crie o usuário do IAM seguindo o procedimento de [Criação de usuários do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM. Ao criar seu usuário do IAM:
 - Recomendamos que você selecione Fornecer acesso ao usuário ao AWS Management Console. Isso permite que você visualize informações Serviços da AWS relacionadas ao código que você está executando em um ambiente visual, como a verificação de registros de AWS CloudTrail diagnóstico ou o upload de arquivos para o Amazon Simple Storage Service, o que é útil ao depurar seu código.
 - Em Definir permissões - Opções de permissão, selecione Anexar políticas diretamente para saber como você deseja atribuir permissões a esse usuário.
 - A maioria dos tutoriais de “Conceitos básicos” do SDK usa o serviço Amazon S3 como exemplo. Para fornecer à aplicação acesso total ao Amazon S3, selecione a política AmazonS3FullAccess para anexar a esse usuário.

- Você pode ignorar as etapas opcionais desse procedimento em relação à definição de limites de permissão ou tags.

Etapa 2: obter as chaves de acesso

1. No painel de navegação do console do IAM, selecione Usuários e escolha o usuário **User name** que você criou anteriormente.
2. Na página do usuário, selecione a página Credenciais de segurança. Depois, em Chaves de acesso, selecione Criar chave de acesso.
3. Para Criar chave de acesso: etapa 1, escolha interface de linha de comandos (CLI) ou Código local. Ambas as opções geram o mesmo tipo de chave para usar com SDKs o. AWS CLI
4. Em Criar chave de acesso: etapa 2, insira uma tag opcional e selecione Próximo.
5. Em Criar chave de acesso: etapa 3, selecione Baixar arquivo .csv para salvar um arquivo .csv com a chave de acesso e a chave de acesso secreta do usuário do IAM. Você precisará dessas informações posteriormente.

Warning

Use medidas de segurança apropriadas para manter essas credenciais seguras.

6. Selecione Concluído.

Etapa 3: atualizar o arquivo **credentials** compartilhado

1. Crie ou abra o arquivo AWS credentials compartilhado. Esse arquivo é ~/.aws/credentials em sistemas Linux e macOS e %USERPROFILE%\aws\credentials no Windows. Para obter mais informações, consulte [Arquivos de credenciais de local](#).
2. Adicione o texto a seguir ao arquivo credentials compartilhado. Substitua o valor de ID de exemplo e o valor de chave de exemplo pelos valores no arquivo .csv que você baixou anteriormente.

```
[default]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

3. Salve o arquivo.

O arquivo `credentials` compartilhado é a forma mais comum de armazenar credenciais. Eles também podem ser definidos como variáveis de ambiente, consulte [AWS chaves de acesso](#) para ver os nomes das variáveis de ambiente. Essa é uma forma de começar, mas recomendamos que você faça a transição para o IAM Identity Center ou outras credenciais temporárias o mais rápido possível. Depois de deixar de usar credenciais de longo prazo, lembre-se de excluir essas credenciais do arquivo `credentials` compartilhado.

Usando funções do IAM para autenticar aplicativos implantados na Amazon EC2

Este exemplo aborda a configuração de uma AWS Identity and Access Management função com acesso ao Amazon S3 para uso em seu aplicativo implantado em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud.

Para executar seu aplicativo AWS SDK em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud, crie uma função do IAM e, em seguida, conceda à sua EC2 instância da Amazon acesso a essa função. Para obter mais informações, consulte [Funções do IAM para a Amazon EC2](#) no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Criar um perfil do IAM

O aplicativo AWS SDK que você desenvolve provavelmente acessa pelo menos um AWS service (Serviço da AWS) para realizar ações. Crie uma função do IAM que conceda as permissões necessárias para que seu aplicativo seja executado.

Esse procedimento cria uma função que concede acesso somente de leitura ao Amazon S3 como exemplo. Muitos dos guias do AWS SDK têm tutoriais de “introdução” que são lidos no Amazon S3.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione Perfis e, em seguida, Criar perfil.
3. Em Selecionar entidade confiável, em Tipo de entidade confiável, escolha AWS service (Serviço da AWS).
4. Em Caso de uso, escolha Amazon EC2 e selecione Avançar.
5. Em Adicionar permissões, marque a caixa de seleção do Acesso somente leitura do Amazon S3 na lista de políticas e, em seguida, selecione Próximo.

6. Insira um nome para o perfil e, em seguida, escolha Criar perfil. Lembre-se desse nome porque você precisará dele ao criar sua EC2 instância da Amazon.

Inicie uma EC2 instância da Amazon e especifique sua função do IAM

Você pode criar e iniciar uma EC2 instância da Amazon usando sua função do IAM fazendo o seguinte:

- Siga [Execute rapidamente uma instância](#) no Guia do EC2 usuário da Amazon. No entanto, antes da etapa final de envio, faça o seguinte:
 - Em Detalhes avançados, para o perfil da instância do IAM, escolha a função que você criou na etapa anterior.

Com essa EC2 configuração do IAM e da Amazon, você pode implantar seu aplicativo na EC2 instância da Amazon e seu aplicativo terá acesso de leitura ao serviço Amazon S3.

Conecte-se à EC2 instância

Conecte-se à EC2 instância da Amazon para poder transferir seu aplicativo para ela e, em seguida, executar o aplicativo. Você precisará do arquivo que contém a parte privada do par de chaves usado em Par de chaves (login) ao criar sua instância, ou seja, o arquivo PEM.

Você pode fazer isso seguindo as orientações para seu tipo de instância: [Conecte-se à sua instância Linux](#) ou [Conecte-se à sua instância do Windows](#). Ao conectar-se, faça isso de maneira que possa transferir arquivos da sua máquina de desenvolvimento para sua instância.

Note

No terminal Linux ou macOS, você pode usar o comando secure copy para copiar seu aplicativo. Para usar scp com um key pair, você pode usar o seguinte comando: `scp -i path/to/key file/to/copy ec2-user@ec2-xx-xx-xxx-xxx.compute.amazonaws.com:~.`

Para obter mais informações sobre o Windows, consulte [Transferir arquivos para instâncias do Windows](#).

Se você estiver usando um AWS kit de ferramentas, geralmente também poderá se conectar à instância usando o kit de ferramentas. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário específico para o kit de ferramentas que você usa.

Execute seu aplicativo na EC2 instância

1. Copie os arquivos do aplicativo da sua unidade local para sua EC2 instância da Amazon.
2. Inicie o aplicativo e verifique se ele é executado com os mesmos resultados da sua máquina de desenvolvimento.
3. (Opcional) Verifique se o aplicativo usa as credenciais fornecidas pelo perfil do IAM.
 - a. Faça login no AWS Management Console e abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
 - b. Selecione a instância.
 - c. Escolha Ações, Segurança e, em seguida, escolha Modificar função do IAM.
 - d. Para a função do IAM, separe a função do IAM escolhendo Sem função do IAM.
 - e. Escolha Atualizar perfil do IAM.
 - f. Execute o aplicativo novamente e confirme se ele retorna um erro de autorização.

Usando o plugin TIP para acessar Serviços da AWS

A propagação de identidade confiável (TIP) é um recurso AWS IAM Identity Center que permite que os administradores concedam permissões com base nos atributos do usuário, como associações de grupos. Serviços da AWS Com a propagação de identidade confiável, o contexto de identidade é adicionado a uma função do IAM para identificar o usuário que está solicitando acesso aos AWS recursos. Esse contexto é propagado para outros Serviços da AWS.

O contexto de identidade compreende informações que são Serviços da AWS usadas para tomar decisões de autorização ao receber solicitações de acesso. Essas informações incluem metadados que identificam o solicitante (por exemplo, um usuário do IAM Identity Center), o acesso AWS service (Serviço da AWS) ao qual o acesso é solicitado (por exemplo, Amazon Redshift) e o escopo do acesso (por exemplo, acesso somente para leitura). O destinatário AWS service (Serviço da AWS) usa esse contexto e todas as permissões atribuídas ao usuário para autorizar o acesso aos seus recursos. Para obter mais informações, consulte a [visão geral da propagação de identidade confiável](#) no Guia do AWS IAM Identity Center usuário.

O plug-in TIP pode ser usado com Serviços da AWS esse suporte à propagação confiável de identidade. Como caso de uso de referência, consulte [Como configurar um aplicativo Amazon Q Business usando AWS IAM Identity Center](#) o Amazon Q Business User Guide.

 Note

Se você estiver usando o Amazon Q Business, consulte [Configurando um aplicativo Amazon Q Business usando AWS IAM Identity Center para obter instruções](#) específicas do serviço.

Pré-requisitos para usar o plugin TIP

Os seguintes recursos são necessários para que o plug-in funcione:

1. Você deve estar usando o AWS SDK para Java ou AWS SDK para JavaScript o.
2. Verifique se o serviço que você está usando oferece suporte à propagação de identidade confiável.

Consulte a coluna Permite a propagação de identidade confiável por meio do IAM Identity Center dos [aplicativos AWS gerenciados que se integram ao IAM Identity Center](#) no Guia do AWS IAM Identity Center usuário.

3. Ative o IAM Identity Center e a propagação de identidade confiável.

Consulte os [pré-requisitos e considerações do TIP](#) no Guia do usuário.AWS IAM Identity Center

4. Você deve ter um Identity-Center-integrated aplicativo.

Consulte [aplicativos AWS gerenciados ou Aplicativos gerenciados pelo cliente](#) no Guia AWS IAM Identity Center do usuário.

5. Você deve configurar um emissor de token confiável (TTI) e conectar seu serviço ao IAM Identity Center.

Consulte [Pré-requisitos para emissores de tokens confiáveis e Tarefas para configurar um emissor de token confiável no Guia do usuário](#).AWS IAM Identity Center

Para usar o plugin TIP em seu código

1. Crie uma instância do plug-in confiável de propagação de identidade.

2. Crie uma instância de cliente de serviço para interagir com você AWS service (Serviço da AWS) e personalize o cliente de serviço adicionando o plug-in confiável de propagação de identidade.

O plug-in TIP usa os seguintes parâmetros de entrada:

- **webTokenProvider**: uma função que o cliente implementa para obter um token OpenID de seu provedor de identidade externo.
- **accessRoleArn**: o ARN da função do IAM a ser assumido pelo plug-in com o contexto de identidade do usuário para obter as credenciais aprimoradas de identidade.
- **applicationArn**: a cadeia de caracteres identificadora exclusiva para o cliente ou aplicativo. Esse valor é um ARN do aplicativo que tem OAuth concessões configuradas.
- **ssoOidcClient**: (Opcional) Um cliente OIDC SSO, como [SsoOidcClient](#) para Java ou for JavaScript, com configurações [client-sso-oidc](#) definidas pelo cliente. Se não for fornecido, um cliente OIDC usando `applicationRoleArn` será instanciado e usado.
- **stsClient**: (Opcional) Um AWS STS cliente com configurações definidas pelo cliente, usado para assumir o contexto `accessRoleArn` de identidade do usuário. Se não for fornecido, um AWS STS cliente usando `applicationRoleArn` será instanciado e usado.
- **applicationRoleArn**: (Opcional) O ARN da função do IAM a ser assumido para que o OIDC e os AWS STS clientes `AssumeRoleWithWebIdentity` possam ser inicializados.
 - Se não forem fornecidos, os `stsClient` parâmetros `ssoOidcClient` e devem ser fornecidos.
 - Se fornecido, não `applicationRoleArn` pode ser o mesmo valor do `accessRoleArn` parâmetro. `applicationRoleArn` é usado para criar o `STSCClient`, que é usado para assumir `AccessRole`. Se o mesmo papel for usado para ambos `applicationRole` e `accessRole`, isso significaria usar um papel para assumir a si mesmo (suposição de papel próprio), o que é desencorajado por. AWS Veja o [anúncio](#) para obter mais detalhes.

Considerações sobre **ssoOidcClient** **stsClient**, e parâmetros **applicationRoleArn**

Ao configurar o plug-in TIP, considere os seguintes requisitos de permissão com base nos parâmetros que você fornece:

- Se você estiver fornecendo `ssoOidcClient` e `stsClient`:

- As credenciais no `ssoOidcClient` devem ter o `oauth:CreateTokenWithIAM` permissão para ligar para a central de identidade para obter o contexto de usuário específico da central de identidade.
- As credenciais ativadas `stsClient` devem ter e `sts:AssumeRole` as `sts:SetContext` permissões ativadas. `accessRole` `accessRole` também precisa ser configurado com uma relação de confiança com as credenciais ativadas `stsClient`.
- Se você estiver fornecendo `applicationRoleArn`:
 - `applicationRole` deve ter as `oauth:CreateTokenWithIAM` `sts:SetContext` permissões `sts:AssumeRole` e os recursos necessários (instância do `IDCaccessRole`), pois serão usados para criar clientes OIDC e STS.
 - `applicationRole` deve ter uma relação de confiança com o provedor de identidade usado para gerar o `webToken`, pois `webToken` será usado para assumir o `ApplicationRole` por meio da [AssumeRoleWithWebIdentity](#) chamada do plug-in.

Exemplo `ApplicationRole` de configuração:

Política de confiança com o provedor de token da Web:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:oidc-provider/
IDENTITY_PROVIDER_URL"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "IDENTITY_PROVIDER_URL:aud": "CLIENT_ID_TO_BE_TRUSTED"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Política de permissão:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource": [
        "accessRoleArn"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso-oauth:CreateTokenWithIAM"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Exemplos de código usando TIP

Os exemplos abaixo mostram como implementar o plug-in TIP em seu código usando o AWS SDK para Java ou AWS SDK para JavaScript o.

Java

Para usar o plug-in TIP em seu AWS SDK para Java projeto, você precisa declará-lo como uma dependência no arquivo do `pom.xml` seu projeto.

```
<dependency>
<groupId>software.amazon.awssdk.identity.trustedIdentityPropagation</groupId>
<artifactId>aws-sdk-java-trustedIdentityPropagation-java-plugin</artifactId>
  <version>2.0.0</version>
</dependency>
```

Em seu código-fonte, inclua a instrução de pacote necessária `parasoftware.amazon.awssdk.trustedidentitypropagation`.

Os exemplos a seguir mostram duas maneiras de criar uma instância do plug-in de propagação de identidade confiável e adicioná-la a um cliente de serviço. Ambos os exemplos usam o Amazon S3 como serviço e o utilizam `S3AccessGrantsPlugin` para gerenciar permissões específicas do usuário, mas podem ser aplicados a qualquer um AWS service (Serviço da AWS) que ofereça suporte à propagação de identidade confiável (TIP).

 Note

Para esses exemplos, você precisa configurar as permissões específicas do usuário do S3 Access Grants. Consulte a [documentação do S3 Access Grants](#) para obter mais detalhes.

Opção 1: criar e transmitir clientes OIDC e STS

```
SsoOidcClient oidcClient = SsoOidcClient.builder()
    .region(Region.US_EAST_1)
    .credentialsProvider(credentialsProvider).build();

StsClient stsClient = StsClient.builder()
    .region(Region.US_EAST_1)
    .credentialsProvider(credentialsProvider).build();

TrustedIdentityPropagationPlugin trustedIdentityPropagationPlugin =
    TrustedIdentityPropagationPlugin.builder()
        .webTokenProvider(() -> webToken)
        .applicationArn(idcApplicationArn)
        .accessRoleArn(accessRoleArn)
        .ssoOidcClient(oidcClient)
        .stsClient(stsClient)
        .build();

S3AccessGrantsPlugin accessGrantsPlugin = S3AccessGrantsPlugin.builder()
    .build();

S3Client s3Client =
    S3Client.builder().region(Region.US_EAST_1)
        .crossRegionAccessEnabled(true)
        .addPlugin(trustedIdentityPropagationPlugin)
```

```
        .addPlugin(accessGrantsPlugin)
        .build();

final var resp = s3Client.getObject(GetObjectRequest.builder()
    .key("path/to/object/fileName")
    .bucket("bucketName")
    .build());
```

Opção 2: passar `applicationRoleArn` e adiar a criação do cliente para o plug-in

```
TrustedIdentityPropagationPlugin trustedIdentityPropagationPlugin =
    TrustedIdentityPropagationPlugin.builder()
        .webTokenProvider(() -> webToken)
        .applicationArn(idcApplicationArn)
        .accessRoleArn(accessRoleArn)
        .applicationRoleArn(applicationRoleArn)
        .build();

S3AccessGrantsPlugin accessGrantsPlugin = S3AccessGrantsPlugin.builder()
    .build();

S3Client s3Client =
    S3Client.builder().region(Region.US_EAST_1)
        .crossRegionAccessEnabled(true)
        .addPlugin(trustedIdentityPropagationPlugin)
        .addPlugin(accessGrantsPlugin)
        .build();

final var resp = s3Client.getObject(GetObjectRequest.builder()
    .key("path/to/object/fileName")
    .bucket("bucketName")
    .build());
```

Para obter detalhes adicionais e fontes, consulte [trusted-identity-propagation-java](#) em GitHub.

JavaScript

Execute o comando a seguir para instalar o pacote do plug-in de autenticação TIP em seu AWS SDK para JavaScript projeto:

```
$ npm i @aws-sdk-extension/trusted-identity-propagation
```

A final package .json deve incluir uma dependência semelhante à seguinte:

```
"dependencies": {  
  "@aws-sdk-extension/trusted-identity-propagation": "^2.0.0"  
},
```

No seu código-fonte, importe a `TrustedIdentityPropagationExtension` dependência necessária.

Os exemplos a seguir mostram duas maneiras de criar uma instância do plug-in de propagação de identidade confiável e adicioná-la a um cliente de serviço. Ambos os exemplos usam o Amazon S3 como serviço e utilizam os Amazon S3 Access Grants para gerenciar permissões específicas do usuário, mas podem ser aplicados a AWS service (Serviço da AWS) qualquer um que ofereça suporte à propagação de identidade confiável (TIP).

Note

Para esses exemplos, você precisa configurar as permissões específicas do usuário do Amazon S3 Access Grants. Consulte a documentação do [Amazon S3 Access Grants](#) para obter mais detalhes.

Opção 1: criar e transmitir clientes OIDC e STS

```
import { S3Client, GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";  
import { S3ControlClient, GetDataAccessCommand } from "@aws-sdk/client-s3-control";  
import { TrustedIdentityPropagationExtension } from "@aws-sdk-extension/trusted-identity-propagation";  
  
const s3ControlClient = new S3ControlClient({  
  region: "us-east-1",  
  extensions: [  
    TrustedIdentityPropagationExtension.create({  
      webTokenProvider: async () => {  
        return 'ID_TOKEN_FROM_YOUR_IDENTITY_PROVIDER';  
      },  
      ssoOidcClient: customOidcClient,  
      stsClient: customStsClient,  
      accessRoleArn: accessRoleArn,  
      applicationArn: applicationArn,  
    })),  
  ],  
});
```

```
});

const getDataAccessParams = {
  Target: "S3_URI_PATH",
  Permission: "READ",
  AccountId: ACCOUNT_ID,
  InstanceArn: S3_ACCESS_GRANTS_ARN,
  TargetType: "Object",
};

try {
  const command = new GetDataAccessCommand(getDataAccessParams);
  const response = await s3ControlClient.send(command);

  const credentials = response.Credentials;

  // Create a new S3 client with the temporary credentials
  const temporaryS3Client = new S3Client({
    region: "us-east-1",
    credentials: {
      accessKeyId: credentials.AccessKeyId,
      secretAccessKey: credentials.SecretAccessKey,
      sessionToken: credentials.SessionToken,
    },
  });

  // Use the temporary S3 client to perform the operation
  const s3Params = {
    Bucket: "BUCKET_NAME",
    Key: "S3_OBJECT_KEY",
  };
  const getObjectCommand = new GetObjectCommand(s3Params);
  const s3object = await temporaryS3Client.send(getObjectCommand);

  const fileContent = await s3object.Body.transformToString();

  // Process the S3 object data
  console.log("Successfully retrieved S3 object:", fileContent);
} catch (error) {
  console.error("Error accessing S3 data:", error);
}
```

Opção 2: passar `applicationRoleArn` e adiar a criação do cliente para o plug-in

```
import { S3Client, GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { S3ControlClient, GetDataAccessCommand } from "@aws-sdk/client-s3-control";
import { TrustedIdentityPropagationExtension } from "@aws-sdk-extension/trusted-identity-propagation";

const s3ControlClient = new S3ControlClient({
  region: "us-east-1",
  extensions: [
    TrustedIdentityPropagationExtension.create({
      webTokenProvider: async () => {
        return 'ID_TOKEN_FROM_YOUR_IDENTITY_PROVIDER';
      },
      accessRoleArn: accessRoleArn,
      applicationRoleArn: applicationRoleArn,
      applicationArn: applicationArn,
    }),
  ],
});

// Same S3 AccessGrants workflow as Option 1
const getDataAccessParams = {
  Target: "S3_URI_PATH",
  Permission: "READ",
  AccountId: ACCOUNT_ID,
  InstanceArn: S3_ACCESS_GRANTS_ARN,
  TargetType: "Object",
};

try {
  const command = new GetDataAccessCommand(getDataAccessParams);
  const response = await s3ControlClient.send(command);

  const credentials = response.Credentials;

  const temporaryS3Client = new S3Client({
    region: "us-east-1",
    credentials: {
      accessKeyId: credentials.AccessKeyId,
      secretAccessKey: credentials.SecretAccessKey,
      sessionToken: credentials.SessionToken,
    },
  });
```

```
const s3Params = {
  Bucket: "BUCKET_NAME",
  Key: "S3_OBJECT_KEY",
};
const getObjectCommand = new GetObjectCommand(s3Params);
const s3object = await temporaryS3Client.send(getObjectCommand);

const fileContent = await s3object.Body.transformToString();

console.log("Successfully retrieved S3 object:", fileContent);
} catch (error) {
  console.error("Error accessing S3 data:", error);
}
```

Para obter detalhes adicionais e fontes, consulte [trusted-identity-propagation-js](#) em GitHub.

AWS SDKs referência de configurações e ferramentas

SDKs forneça um idioma específico para APIs . Serviços da AWS Eles cuidam de parte do trabalho pesado necessário para fazer chamadas de API com sucesso, incluindo autenticação, comportamento de repetição e muito mais. Para fazer isso, eles SDKs têm estratégias flexíveis para obter credenciais para usar em suas solicitações, manter as configurações a serem usadas com cada serviço e obter valores a serem usados nas configurações globais.

Você pode encontrar informações detalhadas sobre as definições de configuração nas seções a seguir:

- [AWS SDKs e ferramentas: provedores de credenciais padronizados](#)— Provedores de credenciais comuns padronizados em vários. SDKs
- [AWS SDKs e ferramentas, recursos padronizados](#)— Recursos comuns padronizados em vários SDKs.

Criar clientes de serviço

Para acessar programaticamente Serviços da AWS, SDKs use um cliente class/object para cada um. AWS service (Serviço da AWS) Por exemplo, se seu aplicativo precisa acessar a Amazon EC2, seu aplicativo cria um objeto EC2 cliente da Amazon para interagir com esse serviço. Em seguida, você usa o cliente de serviço para fazer solicitações para esse AWS service (Serviço da AWS). Na maioria das vezes SDKs, um objeto de cliente de serviço é imutável, então você deve criar um novo cliente para cada serviço para o qual você faz solicitações e para fazer solicitações ao mesmo serviço usando uma configuração diferente.

Precedência de configurações

As configurações globais definem recursos, provedores de credenciais e outras funcionalidades que são suportadas pela maioria SDKs e têm um amplo impacto em todas Serviços da AWS as áreas. Todos SDKs têm uma série de lugares (ou fontes) que eles verificam para encontrar um valor para as configurações globais. A seguir está a configuração da precedência de pesquisa:

1. Qualquer configuração explícita definida no código ou no próprio cliente de serviço tem precedência sobre qualquer outra coisa.

- Algumas configurações podem ser definidas por operação e podem ser alteradas conforme necessário para cada operação que você invocar. Para o AWS CLI ou Ferramentas da AWS para PowerShell, eles assumem a forma de parâmetros por operação que você insere na linha de comando. Para um SDK, as atribuições explícitas podem assumir a forma de um parâmetro que você define ao instanciar um AWS service (Serviço da AWS) cliente ou objeto de configuração ou, às vezes, ao chamar uma API individual.
2. Somente Java/Kotlin: a propriedade do sistema JVM para a configuração é verificada. Se estiver definido, esse valor será usado para configurar o cliente.
 3. A variável de ambiente está marcada. Se estiver definido, esse valor será usado para configurar o cliente.
 4. O SDK verifica a configuração no `credentials` arquivo compartilhado. Se estiver definido, o cliente o usará.
 5. O `config` arquivo compartilhado para a configuração. Se a configuração estiver presente, o SDK a usará.
 - A variável de `AWS_PROFILE` ambiente ou a propriedade do sistema `aws.profile` JVM pode ser usada para especificar qual perfil o SDK carrega.
 6. Qualquer valor padrão fornecido pelo próprio código-fonte do SDK é usado por último.

Note

Algumas ferramentas SDKs e ferramentas podem ser verificadas em uma ordem diferente. Além disso, algumas SDKs ferramentas oferecem suporte a outros métodos de armazenamento e recuperação de parâmetros. Por exemplo, o AWS SDK para .NET suporta uma fonte adicional chamada [SDK Store](#). Para obter mais informações sobre provedores exclusivos de um SDK ou ferramenta, consulte o guia específico do SDK ou da ferramenta que você está usando.

A ordem determina quais métodos têm precedência e substituem outros. Por exemplo, se você configurar um perfil no arquivo `config` compartilhado, ele só será encontrado e usado depois que o SDK ou a ferramenta verificarem primeiro os outros lugares. Isso significa que, se você colocar uma configuração no arquivo `credentials`, ela será usada em vez de uma encontrada no arquivo `config`. Se você configurar uma variável de ambiente com uma configuração e um valor, ela substituirá essa configuração nos arquivos `credentials` e `config`. E, finalmente, uma

configuração na operação individual (parâmetro da API ou parâmetro da linha de comando da AWS CLI) ou no código substituiria todos os outros valores desse comando.

Entendendo as páginas de configurações deste guia

As páginas na seção de referência de configurações deste guia detalham as configurações disponíveis que podem ser definidas por meio de vários mecanismos. As tabelas a seguir listam as configurações do arquivo de configuração e credencial, as variáveis de ambiente e (para Java e Kotlin SDKs) as configurações da JVM que podem ser usadas fora do seu código para configurar o recurso. Cada tópico vinculado em cada lista leva você à página de configurações correspondente.

- [Lista de configurações de arquivo Config](#)
- [Lista de configurações de arquivo Credentials](#)
- [Lista de variáveis de ambiente](#)
- [Lista de propriedades do sistema JVM](#)

Cada provedor ou recurso de credenciais tem uma página na qual as configurações usadas para definir essa funcionalidade são listadas. Para cada configuração, geralmente você pode definir o valor adicionando a configuração a um arquivo de configuração ou definindo uma variável de ambiente ou (somente para Java e Kotlin) definindo uma propriedade do sistema JVM. Cada configuração lista todos os métodos compatíveis para definir o valor em um bloco acima dos detalhes da descrição. Embora a [precedência](#) varie, a funcionalidade resultante é a mesma, independentemente de como você a define.

A descrição incluirá o valor padrão, se houver, que entrará em vigor se você não fizer nada. Ele também define o que é um valor válido para essa configuração.

Por exemplo, vamos dar uma olhada em uma configuração na página de [Compactação de solicitações](#) recursos.

As informações da configuração de `disable_request_compression` exemplo documentam o seguinte:

- Há três maneiras equivalentes de controlar a compactação de solicitações fora da sua base de código. Você também pode:
 - Defina-o em seu arquivo de configuração usando `disable_request_compression`

- Defina-o como uma variável de ambiente usando `AWS_DISABLE_REQUEST_COMPRESSION`
- Ou, se você estiver usando o SDK Java ou Kotlin, defina-o como uma propriedade do sistema JVM usando `aws.disableRequestCompression`

 Note

Também pode haver uma maneira de configurar a mesma funcionalidade diretamente em seu código, mas essa referência não abrange isso, pois é exclusiva de cada SDK. Se você quiser definir sua configuração no próprio código, consulte o guia específico do SDK ou a referência da API.

- Se você não fizer nada, o valor será definido como padrão `false`.
- Os únicos valores válidos para essa configuração booleana são `true` e `false`

Na parte inferior da página de cada recurso, há uma tabela de ferramentas AWS SDKs e Support by.

Esta tabela mostra se seu SDK é compatível com as configurações listadas na página. A `Supported` coluna indica o nível de suporte com os seguintes valores:

- **Yes**— As configurações são totalmente suportadas pelo SDK conforme escrito.
- **Partial**— Algumas das configurações são suportadas ou o comportamento se desvia da descrição. Pois `Partial`, uma nota adicional indica o desvio.
- **No**— Nenhuma das configurações é suportada. Isso não afirma se a mesma funcionalidade pode ser obtida no código; apenas indica que as configurações externas listadas não são suportadas.

Lista de configurações de arquivo **Config**

As configurações listadas na tabela a seguir podem ser atribuídas no AWS `config` arquivo compartilhado. Eles são globais e afetam a todos Serviços da AWS. SDKs e as ferramentas também podem oferecer suporte a configurações e variáveis de ambiente exclusivas. Para ver as configurações e as variáveis de ambiente suportadas somente por um SDK ou ferramenta individual, consulte esse SDK ou guia de ferramentas específico.

Nome da configuração	Detalhes	
account_id_endpoint_mode	Endpoints baseados em contas	
api_versions	Definições gerais de configuração	
auth_scheme_preference	Esquema de autenticação	
aws_access_key_id	AWS teclas de acesso	
aws_account_id	Endpoints baseados em contas	
aws_secret_access_key	AWS teclas de acesso	
aws_session_token	AWS teclas de acesso	
ca_bundle	Definições gerais de configuração	
credential_process	Provedor de credenciais de processo	
credential_source	Assuma a função de provedor de credenciais	
defaults_mode	Padrões de configuração inteligente	
disable_host_prefix_injection	Injeção de prefixo do hospedeiro	

Nome da configuração	Detalhes	
<code>disable_request_compression</code>	Compactação de solicitações	
<code>duration_seconds</code>	Assuma a função de provedor de credenciais	
<code>ec2_metadata_service_endpoint</code>	Provedor de credenciais IMDS	
<code>ec2_metadata_service_endpoint_mode</code>	Provedor de credenciais IMDS	
<code>ec2_metadata_v1_disabled</code>	Provedor de credenciais IMDS	
<code>endpoint_discovery_enabled</code>	Descoberta de endpoint	
<code>endpoint_url</code>	Endpoints específicos de serviço	
<code>external_id</code>	Assuma a função de provedor de credenciais	
<code>ignore_configured_endpoint_urls</code>	Endpoints específicos de serviço	
<code>max_attempts</code>	Comportamento de repetição	

Nome da configuração	Detalhes	
metadata_service_num_attempts	Metadados da EC2 instância Amazon	
metadata_service_timeout	Metadados da EC2 instância Amazon	
mfa_serial	Assuma a função de provedor de credenciais	
output	Definições gerais de configuração	
parameter_validation	Definições gerais de configuração	
region	Região da AWS	
request_checksum_calculation	Proteções de integridade de dados para o Amazon S3	
request_min_compression_size_bytes	Compactação de solicitações	
response_checksum_validation	Proteções de integridade de dados para o Amazon S3	
retry_mode	Comportamento de repetição	
role_arn	Assuma a função de provedor de credenciais	
role_session_name	Assuma a função de provedor de credenciais	

Nome da configuração	Detalhes	
s3_disable_express_session_auth	Autenticação de sessão S3 Express One Zone	
s3_disable_multiregion_access_points	Pontos de acesso de várias regiões do Amazon S3	
s3_use_arn_region	Pontos de acesso Amazon S3	
sdk_ua_app_id	ID do aplicativo	
sigv4a_signing_region_set	Esquema de autenticação	
source_profile	Assuma a função de provedor de credenciais	
sso_account_id	Provedor de credenciais do IAM Identity Center	
sso_region	Provedor de credenciais do IAM Identity Center	
sso_registration_scopes	Provedor de credenciais do IAM Identity Center	
sso_role_name	Provedor de credenciais do IAM Identity Center	
sso_start_url	Provedor de credenciais do IAM Identity Center	
sts_regional_endpoints	AWS STS Endpoints regionais	
use_dualstack_endpoint	Endpoints de pilha dupla e FIPS	

Nome da configuração	Detalhes	
use_fips_endpoint	Endpoints de pilha dupla e FIPS	
web_identity_token_file	Assuma a função de provedor de credenciais	

Lista de configurações de arquivo **Credentials**

As configurações listadas na tabela a seguir podem ser atribuídas no AWS `credentials` arquivo compartilhado. Eles são globais e afetam a todos Serviços da AWS. SDKs e as ferramentas também podem oferecer suporte a configurações e variáveis de ambiente exclusivas. Para ver as configurações e as variáveis de ambiente suportadas somente por um SDK ou ferramenta individual, consulte esse SDK ou guia de ferramentas específico.

Nome da configuração	Detalhes	
aws_access_key_id	AWS teclas de acesso	
aws_secret_access_key	AWS teclas de acesso	
aws_session_token	AWS teclas de acesso	

Lista de variáveis de ambiente

As variáveis de ambiente suportadas pela maioria SDKs estão listadas na tabela a seguir. Eles são globais e afetam a todos Serviços da AWS. SDKs e as ferramentas também podem oferecer suporte a configurações e variáveis de ambiente exclusivas. Para ver as configurações e as variáveis de ambiente suportadas somente por um SDK ou ferramenta individual, consulte esse SDK ou guia de ferramentas específico.

Nome da configuração	Detalhes	
AWS_ACCESS_KEY_ID	AWS teclas de acesso	
AWS_ACCOUNT_ID	Endpoints baseados em contas	
AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE	Endpoints baseados em contas	
AWS_AUTH_SCHEME_PREFERENCE	Esquema de autenticação	
AWS_CA_BUNDLE	Definições gerais de configuração	
AWS_CONFIG_FILE	Localizando e alterando a localização dos arquivos compartilhados, dos <code>credentials</code> arquivos <code>config</code> AWS SDKs e das ferramentas	
AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN	Provedor de credenciais de contêiner	
AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE	Provedor de credenciais de contêiner	
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI	Provedor de credenciais de contêiner	
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS	Provedor de credenciais de contêiner	

Nome da configuração	Detalhes	
ENTIALS_RELATIVE_URI		
AWS_DEFAULTS_MODE	Padrões de configuração inteligente	
AWS_DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION	Injeção de prefixo do hospedeiro	
AWS_DISABLE_REQUEST_COMPRESSION	Compactação de solicitações	
AWS_EC2_METADATA_DISABLED	Provedor de credenciais IMDS	
AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT	Provedor de credenciais IMDS	
AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT_MODE	Provedor de credenciais IMDS	
AWS_EC2_METADATA_V1_DISABLED	Provedor de credenciais IMDS	
AWS_ENABLE_ENDPOINT_DISCOVERY	Descoberta de endpoint	

Nome da configuração	Detalhes	
AWS_ENDPOINT_URL	Endpoints específicos de serviço	
AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	Endpoints específicos de serviço	
AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS	Endpoints específicos de serviço	
AWS_MAX_ATTEMPTS	Comportamento de repetição	
AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS	Metadados da EC2 instância Amazon	
AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT	Metadados da EC2 instância Amazon	
AWS_PROFILE	Usando credentials arquivos config e arquivos compartilhados para configurar AWS SDKs e ferramentas globalmente	
AWS_REGION	Região da AWS	
AWS_REQUEST_CHECKSUM_CALCULATION	Proteções de integridade de dados para o Amazon S3	

Nome da configuração	Detalhes	
AWS_REQUEST_MIN_COMPRESSION_SIZE_BYTES	Compactação de solicitações	
AWS_RESPONSE_CHECKSUM_VALIDATION	Proteções de integridade de dados para o Amazon S3	
AWS_RETRY_MODE	Comportamento de repetição	
AWS_ROLE_ARN	Assuma a função de provedor de credenciais	
AWS_ROLE_SESSION_NAME	Assuma a função de provedor de credenciais	
AWS_S3_DISABLE_EXPRESS_SESSION_AUTH	Autenticação de sessão S3 Express One Zone	
AWS_S3_DISABLE_MULTIREGION_ACCESS_POINTS	Pontos de acesso de várias regiões do Amazon S3	
AWS_S3_US_E_ARN_REGION	Pontos de acesso Amazon S3	
AWS_SDK_USER_APP_ID	ID do aplicativo	
AWS_SECRET_ACCESS_KEY	AWS teclas de acesso	

Nome da configuração	Detalhes	
AWS_SESSION_TOKEN	AWS teclas de acesso	
AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE	Localizando e alterando a localização dos arquivos compartilhados, dos credentials arquivos config	AWS SDKs e das ferramentas
AWS_SIGV4_A_SIGNING_REGION_SET	Esquema de autenticação	
AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS	AWS STS Endpoints regionais	
AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT	Endpoints de pilha dupla e FIPS	
AWS_USE_FIPS_ENDPOINT	Endpoints de pilha dupla e FIPS	
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE	Assuma a função de provedor de credenciais	

Lista de propriedades do sistema JVM

Você pode usar as seguintes propriedades do sistema JVM para o AWS SDK para Java e o AWS SDK para Kotlin (visando a JVM). Consulte [the section called “Como definir as propriedades do sistema JVM”](#) para obter instruções sobre como definir as propriedades do sistema JVM.

Nome da configuração	Detalhes	
<code>aws.accessKeyId</code>	AWS teclas de acesso	
<code>aws.accountId</code>	Endpoints baseados em contas	
<code>aws.accountIdEndpointMode</code>	Endpoints baseados em contas	
<code>aws.authSchemePreference</code>	Esquema de autenticação	
<code>aws.configFile</code>	Localizando e alterando a localização dos arquivos compartilhados, dos <code>credentials</code> arquivos <code>config</code> AWS SDKs e das ferramentas	
<code>aws.defaultMode</code>	Padrões de configuração inteligente	
<code>aws.disableEc2MetadataV1</code>	Provedor de credenciais IMDS	
<code>aws.disableHostPrefixInjection</code>	Injeção de prefixo do hospedeiro	
<code>aws.disableRequestCompression</code>	Compactação de solicitações	
<code>aws.disableS3ExpressAuth</code>	Autenticação de sessão S3 Express One Zone	

Nome da configuração	Detalhes	
<code>aws.ec2MetadataServiceEndpoint</code>	Provedor de credenciais IMDS	
<code>aws.ec2MetadataServiceEndpointMode</code>	Provedor de credenciais IMDS	
<code>aws.endpointDiscoveryEnabled</code>	Descoberta de endpoint	
<code>aws.endpointUrl</code>	Endpoints específicos de serviço	
<code>aws.endpointUrl<ServiceName></code>	Endpoints específicos de serviço	
<code>aws.ignoreConfiguredEndpointUrls</code>	Endpoints específicos de serviço	
<code>aws.maxAttempts</code>	Comportamento de repetição	
<code>aws.profile</code>	Usando credentials arquivos config e arquivos compartilhados para configurar AWS SDKs e ferramentas globalmente	
<code>aws.region</code>	Região da AWS	
<code>aws.requestChecksumCalculation</code>	Proteções de integridade de dados para o Amazon S3	

Nome da configuração	Detalhes	
<code>aws.requestMinCompressionSizeBytes</code>	Compactação de solicitações	
<code>aws.responseChecksumValidation</code>	Proteções de integridade de dados para o Amazon S3	
<code>aws.retryMode</code>	Comportamento de repetição	
<code>aws.roleArn</code>	Assuma a função de provedor de credenciais	
<code>aws.roleSessionName</code>	Assuma a função de provedor de credenciais	
<code>aws.s3DisableMultiRegionAccessPoints</code>	Pontos de acesso de várias regiões do Amazon S3	
<code>aws.s3UseArnRegion</code>	Pontos de acesso Amazon S3	
<code>aws.secretAccessKey</code>	AWS teclas de acesso	
<code>aws.sessionToken</code>	AWS teclas de acesso	
<code>aws.sharedCredentialsFile</code>	Localizando e alterando a localização dos arquivos compartilhados, dos <code>credentials</code> arquivos <code>config</code> AWS SDKs e das ferramentas	

Nome da configuração	Detalhes	
<code>aws.useDualstackEndpoint</code>	Endpoints de pilha dupla e FIPS	
<code>aws.useFipsEndpoint</code>	Endpoints de pilha dupla e FIPS	
<code>aws.webIdentityTokenFile</code>	Assuma a função de provedor de credenciais	
<code>sdk.ua.appId</code>	ID do aplicativo	

AWS SDKs e ferramentas: provedores de credenciais padronizados

Muitos provedores de credenciais foram padronizados para padrões consistentes e para funcionar da mesma forma em muitos SDKs. Essa consistência aumenta a produtividade e a clareza ao codificar em vários SDKs. Todas as configurações podem ser substituídas no código. Para obter detalhes, consulte a API específica de seu SDK.

Important

Nem todos SDKs oferecem suporte a todos os fornecedores, ou mesmo a todos os aspectos de um provedor.

Tópicos

- [Entenda a cadeia de fornecedores de credenciais](#)
- [Cadeias de fornecedores de credenciais específicas para SDK e ferramentas](#)
- [AWS chaves de acesso](#)
- [Assuma o perfil de provedor de credenciais](#)
- [Provedor de credenciais de contêiner](#)

- [Provedor de credencial do IAM Identity Center](#)
- [Provedor de credenciais IMDS](#)
- [Provedor de credenciais de processo](#)

Entenda a cadeia de fornecedores de credenciais

Todos SDKs têm uma série de locais (ou fontes) que eles verificam para encontrar credenciais válidas para usar para fazer uma solicitação a um AWS service (Serviço da AWS). Depois que as credenciais válidas são encontradas, a pesquisa é interrompida. Essa busca sistemática é chamada de cadeia de fornecedores de credenciais.

Ao usar um dos provedores de credenciais padronizados, eles AWS SDKs sempre tentam renovar as credenciais automaticamente quando elas expiram. A cadeia de provedores de credenciais integrada fornece ao seu aplicativo a capacidade de atualizar suas credenciais, independentemente do provedor que você está usando na cadeia. Nenhum código adicional é necessário para que o SDK faça isso.

Embora a cadeia distinta usada por cada SDK varie, elas geralmente incluem fontes como as seguintes:

Provedor de credencial	Descrição
AWS chaves de acesso	AWS chaves de acesso para um usuário do IAM (como <code>AWS_ACCESS_KEY_ID</code> e <code>AWS_SECRET_ACCESS_KEY</code>).
Federar com identidade da Web ou OpenID Connect : assumir a função de provedor de credenciais	Fazer login usando um provedor de identidades (IdP) externo conhecido, como Login with Amazon, Facebook, Google ou qualquer outro IdP compatível com OpenID Connect (OIDC). Assuma as permissões de uma função do IAM usando um JSON Web Token (JWT) de AWS Security Token Service (AWS STS).
Provedor de credencial do IAM Identity Center	Obtenha credenciais de AWS IAM Identity Center.

Provedor de credencial	Descrição
Assuma o perfil de provedor de credenciais	Tenha acesso a outros recursos assumindo as permissões de um perfil do IAM. (Recupere e use credenciais temporárias para uma função).
Provedor de credenciais de contêiner	Credenciais do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). O provedor de credenciais de contêiner busca credenciais para o aplicativo em contêiner do cliente.
Provedor de credenciais de processo	Provedores de credenciais personalizados. Obtenha suas credenciais de uma fonte ou processo externo, incluindo o IAM Roles Anywhere.
Provedor de credenciais IMDS	Credenciais do perfil da instância Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Associe uma função do IAM a cada uma das suas EC2 instâncias. As credenciais temporárias para essa função estão disponíveis para o código em execução na instância. As credenciais são entregues por meio do serviço de EC2 metadados da Amazon.

Para cada etapa da cadeia, há várias maneiras de atribuir valores de configuração. Os valores de configuração especificados no código sempre têm precedência. No entanto, também existem [Variáveis de ambiente](#) e [Usando credentials arquivos config e arquivos compartilhados para configurar AWS SDKs e ferramentas globalmente](#). Para obter mais informações, consulte [Precedência de configurações](#).

Cadeias de fornecedores de credenciais específicas para SDK e ferramentas

Para acessar diretamente os detalhes específicos da cadeia de fornecedores de credenciais do seu SDK ou ferramenta, escolha seu SDK ou ferramenta entre as seguintes opções:

- [AWS CLI](#)

- [SDK para C++](#)
- [SDK para Go](#)
- [SDK para Java](#)
- [SDK para JavaScript](#)
- [SDK para Kotlin](#)
- [SDK para .NET](#)
- [SDK para PHP](#)
- [SDK para Python \(Boto3\)](#)
- [SDK para Ruby](#)
- [SDK para Rust](#)
- [SDK para Swift](#)
- [Ferramentas para PowerShell](#)

AWS chaves de acesso

Warning

Para evitar riscos de segurança, não use usuários do IAM para autenticação ao desenvolver software com propósito específico ou trabalhar com dados reais. Em vez disso, use federação com um provedor de identidade, como [AWS IAM Identity Center](#).

AWS as chaves de acesso de um usuário do IAM podem ser usadas como suas AWS credenciais. O AWS SDK usa automaticamente essas AWS credenciais para assinar solicitações de API AWS, para que suas cargas de trabalho possam acessar seus AWS recursos e dados de forma segura e conveniente. É recomendável sempre usar o `aws_session_token` para que as credenciais sejam temporárias e não sejam mais válidas após expirarem. Não é recomendável usar credenciais de longo prazo.

Note

Se AWS não conseguir atualizar essas credenciais temporárias, AWS poderá estender a validade das credenciais para que suas cargas de trabalho não sejam afetadas.

O AWS `credentials` arquivo compartilhado é o local recomendado para armazenar informações de credenciais porque está fora dos diretórios de origem do aplicativo e separado das configurações específicas do SDK do arquivo compartilhado. `config`

Para saber mais sobre AWS credenciais e o uso de chaves de acesso, consulte [Credenciais AWS de segurança](#) e [Gerenciamento de chaves de acesso para usuários do IAM no Guia](#) do usuário do IAM.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

aws_access_key_id- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,
aws_access_key_id- configuração de AWS **credentials** arquivo compartilhado (método recomendado), **AWS_ACCESS_KEY_ID**: variável de ambiente, **aws.accessKeyId**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica a chave de AWS acesso usada como parte das credenciais para autenticar o usuário.

aws_secret_access_key- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,
aws_secret_access_key- configuração de AWS **credentials** arquivo compartilhado (método recomendado), **AWS_SECRET_ACCESS_KEY**: variável de ambiente, **aws.secretAccessKey**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica a chave AWS secreta usada como parte das credenciais para autenticar o usuário.

aws_session_token- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,
aws_session_token- configuração de AWS **credentials** arquivo compartilhado (método recomendado), **AWS_SESSION_TOKEN**: variável de ambiente, **aws.sessionToken**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica um token de AWS sessão usado como parte das credenciais para autenticar o usuário. Você recebe esse valor como parte das credenciais temporárias retornadas por solicitações bem-sucedidas para assumir uma função. Um token de sessão só será necessário se você especificar manualmente credenciais de segurança temporárias. No entanto, recomendamos que você use sempre credenciais de segurança temporárias em vez de credenciais de longo prazo. Para obter recomendações de segurança, consulte [Melhores práticas de segurança no IAM](#).

Para obter instruções sobre como obter esses valores, consulte [Usando credenciais de curto prazo para autenticação e ferramentas AWS SDKs](#).

Exemplo de configuração desses valores necessários no arquivo `config` ou `credentials`:

```
[default]
```

```
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token = AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgk
```

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
export
  AWS_SESSION_TOKEN=AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgk
```

Exemplo do Windows de configuração de variáveis de ambiente por meio da linha de comando:

```
setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
setx
  AWS_SESSION_TOKEN AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgk
```

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Ci	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	arquivo compartilhado config não suportado.
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	Para usar as configurações do arquivo config compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Sim	

SDK	Compatível	Notas ou mais informações
SDK para Java 1.x	Sim	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	As variáveis de ambiente não são compatíveis.

Assuma o perfil de provedor de credenciais

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

Assumir um perfil envolve o uso de um conjunto de credenciais temporárias de segurança para acessar recursos da AWS aos quais você talvez não tenha acesso de outra forma. Essas credenciais de segurança temporárias consistem em um ID de chave de acesso, uma chave de acesso secreta e um token de segurança.

Para configurar seu SDK ou ferramenta para assumir um perfil, você deve primeiro criar ou identificar um perfil específico a ser assumido. Os perfis do IAM são identificados exclusivamente por um perfil do nome do recurso da Amazon ([ARN](#)). Os perfis estabelecem as relações de confiança com uma outra entidade. A entidade confiável que usa a função pode ser uma AWS service (Serviço da AWS), outra Conta da AWS, um provedor de identidade da web ou uma federação OIDC ou SAML.

Depois que perfil do IAM for identificado, se você tiver a confiança desse perfil, poderá configurar seu SDK ou ferramenta para usar as permissões concedidas pelo perfil. Para fazer isso, execute as configurações a seguir.

Para obter orientação sobre como começar a usar essas configurações, consulte este guia [Assumindo uma função com AWS credenciais para autenticação AWS SDKs e ferramentas](#).

Assuma as configurações do provedor de credenciais do perfil

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

credential_source- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

Usado em EC2 instâncias da Amazon ou contêineres do Amazon Elastic Container Service para especificar onde o SDK ou a ferramenta podem encontrar credenciais que tenham permissão para assumir a função especificada com o `role_arn` parâmetro.

Valor padrão: nenhum

Valores válidos:

- Ambiente: especifica que o SDK ou a ferramenta deve recuperar credenciais de origem de variáveis de ambiente [AWS_ACCESS_KEY_ID](#) e [AWS_SECRET_ACCESS_KEY](#).
- Ec2 InstanceMetadata — Especifica que o SDK ou a ferramenta deve usar a [função do IAM anexada ao perfil da EC2 instância para obter as credenciais de](#) origem.
- EcsContainer— Especifica que o SDK ou a ferramenta deve usar a [função do IAM anexada ao contêiner do Amazon ECS ou a função do IAM anexada ao contêiner do Amazon EKS para obter as credenciais](#) de origem.

Não é possível especificar `credential_source` e `source_profile` no mesmo perfil.

Exemplo de configuração em um `config` arquivo para indicar que as credenciais devem ser provenientes da Amazon: EC2

```
credential_source = Ec2InstanceMetadata  
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name
```

duration_seconds- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

Especifica a duração máxima da sessão da função, em segundos.

Esta configuração se aplica somente quando o perfil especifica assumir uma função.

Valor padrão: 3.600 segundos (uma hora)

Valores válidos: o valor pode variar de 900 segundos (15 minutos) até o valor configurado de duração máxima da sessão para o perfil (que pode ser até 43200, ou 12 horas). Para obter mais informações, consulte [Exibir a configuração de duração máxima da sessão para um perfil](#) no Guia do usuário do IAM.

Exemplo de configuração em um arquivo `config`:

```
duration_seconds = 43200
```

external_id- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

Especifica um identificador exclusivo que é usado por terceiros para assumir uma função em suas contas de clientes.

Esta configuração se aplica somente quando o perfil especifica assumir uma função e a política de confiança do perfil exige um valor para `ExternalId`. O valor é mapeado para o parâmetro `ExternalId` que é passado para a operação `AssumeRole` quando o perfil especifica uma função.

Valor padrão: nenhum.

Valores válidos: consulte [Como usar uma ID externa ao conceder acesso aos seus AWS recursos a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.

Exemplo de configuração em um arquivo `config`:

```
external_id = unique_value_assigned_by_3rd_party
```

mfa_serial- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

Especifica a identificação ou o número de série de um dispositivo de autenticação multifator (MFA) que o usuário deve usar ao assumir um perfil.

Obrigatório ao assumir um perfil em que a política de confiança para o perfil inclui uma condição que exige autenticação de MFA. Para obter mais informações sobre a MFA, consulte [Autenticação AWS multifator no IAM no Guia do](#) usuário do IAM.

Valor padrão: nenhum.

Valores válidos: o valor pode ser um número de série de um dispositivo de hardware (como GAHT12345678) ou um nome do recurso da Amazon (ARN) de um dispositivo MFA virtual. O formato do ARN é: `arn:aws:iam::account-id:mfa/mfa-device-name`

Exemplo de configuração em um arquivo config:

Este exemplo pressupõe um dispositivo virtual de MFA, MyMFADevice chamado, que foi criado para a conta e habilitado para um usuário.

```
mfa_serial = arn:aws:iam::123456789012:mfa/MyMFADevice
```

role_arn- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_ROLE_ARN**: variável de ambiente, **aws.roleArn**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica o nome do recurso da Amazon (ARN) de um perfil do IAM que você deseja usar para realizar operações solicitadas usando esse perfil.

Valor padrão: nenhum.

Valores válidos: o valor deve ser o ARN de um perfil do IAM, formatado da seguinte forma: `arn:aws:iam::account-id:role/role-name`

Além disso, você também deve especificar uma das seguintes configurações:

- **source_profile**: identificar outro perfil a ser usado para encontrar credenciais que tenham permissão para assumir a função nesse perfil.
- **credential_source**— Usar credenciais identificadas pelas variáveis de ambiente atuais ou credenciais anexadas a um perfil de instância da Amazon ou a uma EC2 instância de contêiner do Amazon ECS.

- `web_identity_token_file`: usar provedores de identidades públicas ou qualquer provedor de identidades compatível com OpenID Connect (OIDC) para usuários que foram autenticados em um aplicativo móvel ou aplicativo web.

role_session_name- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,

AWS_ROLE_SESSION_NAME: variável de ambiente, **aws.roleSessionName**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica o nome a ser associado à sessão da função. Este nome aparece nos logs do AWS CloudTrail para entradas associadas a esta sessão, que pode ser útil em uma auditoria. Para obter detalhes, consulte o [elemento CloudTrail userIdentity](#) no Guia do AWS CloudTrail usuário.

Valor padrão: um parâmetro opcional. Se você não fornecer este valor, um nome de sessão será gerado automaticamente se o perfil assumir uma função.

Valores válidos: fornecidos ao `RoleSessionName` parâmetro quando a AWS API AWS CLI ou chama a `AssumeRole` operação (ou operações como a `AssumeRoleWithWebIdentity` operação) em seu nome. O valor se torna parte da função assumida do usuário Amazon Resource Name (ARN) que você pode consultar e aparece como parte das entradas de CloudTrail registro das operações invocadas por esse perfil.

`arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/my-role-name/my-role_session_name.`

Exemplo de configuração em um arquivo config:

```
role_session_name = my-role-session-name
```

source_profile- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

Especifica outro perfil cujas credenciais são usadas para assumir o perfil especificado pela configuração `role_arn` no perfil original. Para entender como os perfis são usados no compartilhamento AWS config e nos `credentials` arquivos, consulte [Arquivos config e credentials compartilhados](#).

Se você especificar um perfil que também seja um perfil de assumir função, cada perfil será assumido em ordem sequencial para resolver totalmente as credenciais. Essa cadeia é interrompida quando o SDK encontra um perfil com credenciais. O encadeamento de funções limita sua sessão de função AWS CLI ou de AWS API a no máximo uma hora e não pode ser aumentado. Para obter mais informações, consulte [Termos e conceitos de funções](#) no Guia do usuário do IAM.

Valor padrão: nenhum.

Valores válidos: um string de texto que consiste no nome de um perfil definido nos arquivos `config` e `credentials`. Você também deve especificar um valor para `role_arn` no perfil atual.

Não é possível especificar `credential_source` e `source_profile` no mesmo perfil.

Exemplo de definição em um arquivo de configuração:

```
[profile A]
source_profile = B
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA
role_session_name = ProfileARoleSession

[profile B]
credential_process = ./aws_signing_helper credential-process --certificate /
path/to/certificate --private-key /path/to/private-key --trust-anchor-
arn arn:aws:rolesanywhere:region:account:trust-anchor/TA_ID --profile-
arn arn:aws:rolesanywhere:region:account:profile/PROFILE_ID --role-arn
arn:aws:iam::account:role/ROLE_ID
```

No exemplo anterior, o A perfil instrui o SDK ou a ferramenta a pesquisar automaticamente as credenciais do perfil vinculado B. Nesse caso, o B perfil usa a ferramenta auxiliar de credenciais fornecida por [Usando o IAM Roles Anywhere para autenticação AWS SDKs e ferramentas](#) para obter credenciais para o SDK. AWS Essas credenciais temporárias são então usadas pelo código para acessar recursos da AWS. O papel especificado deve ter políticas de permissões do IAM anexadas que permitam a execução do código solicitado, como o comando ou o método da API. AWS service (Serviço da AWS) Cada ação realizada pelo perfil A tem o nome da sessão da função incluído nos CloudTrail registros.

Para um segundo exemplo de encadeamento de funções, a configuração a seguir pode ser usada se você tiver um aplicativo em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud e quiser que esse aplicativo assuma outra função.

```
[profile A]
source_profile = B
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA
role_session_name = ProfileARoleSession

[profile B]
```

```
credential_source=Ec2InstanceMetadata
```

O perfil A usará as credenciais da EC2 instância da Amazon para assumir a função especificada e renovar as credenciais automaticamente.

web_identity_token_file- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE: variável de ambiente, **aws.webIdentityTokenFile**-
 Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica o caminho para um arquivo que contém um token de acesso de um [provedor OAuth 2.0 compatível ou provedor](#) de [identidade OpenID Connect ID](#).

Esta configuração permite a autenticação usando provedores de federação de identidade da web, como [Google](#), [Facebook](#) e [Amazon](#), entre muitos outros. O SDK ou a ferramenta do desenvolvedor carrega o conteúdo deste arquivo e o transmite como argumento `WebIdentityToken` quando chama a operação `AssumeRoleWithWebIdentity` em seu nome.

Valor padrão: nenhum.

Valores válidos: este valor deve ser um nome de caminho e de arquivo. O arquivo deve conter um token de acesso OAuth 2.0 ou um token OpenID Connect fornecido a você por um provedor de identidade. Os caminhos relativos são tratados como relativos ao diretório de trabalho do processo.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	C	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Parci	<code>credential_source</code> não suportado. <code>duration_seconds</code> não suportado. <code>mfa_serial</code> não suportado.

SDK	Compatibilidade	Notas ou mais informações
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	Para usar as configurações do arquivo config compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Parcial	mfa_serial não suportado. duration_seconds não suportado.
SDK para Java 1.x	Parcial	credential_source não suportado. mfa_serial não suportado. As propriedades do sistema JVM não são suportadas.
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Parcial	credential_source incompatível.
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell V4	Sim	

Provedor de credenciais de contêiner

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

O provedor de credenciais de contêiner busca credenciais para o aplicativo em contêiner do cliente. Esse provedor de credenciais é útil para clientes do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). SDKs tente carregar credenciais do endpoint HTTP especificado por meio de uma solicitação GET.

Se você usa o Amazon ECS, recomendamos que você use um perfil do IAM de tarefa para melhorar o isolamento, a autorização e a auditabilidade das credenciais. Quando configurado, o Amazon ECS define a variável de ambiente `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` que as ferramentas SDKs e ferramentas usam para obter credenciais. Para configurar o Amazon ECS para essa funcionalidade, consulte a [Função do IAM de tarefa](#) no Amazon Elastic Container Service Developer Guide.

Se você usa o Amazon EKS, recomendamos usar o Amazon EKS Pod Identity para melhorar o isolamento de credenciais, privilégios mínimos, auditabilidade, operação independente, reutilização e escalabilidade. Tanto seu Pod quanto um perfil do IAM estão associados a uma conta de serviço do Kubernetes para gerenciar as credenciais dos seus aplicativos. Para saber mais sobre o Amazon EKS Pod Identity, consulte [Amazon EKS Pod Identities](#) no Guia do usuário do Amazon EKS. Quando configurado, o Amazon EKS define as variáveis de ambiente `AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE` e `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI` e as variáveis de ambiente que as ferramentas SDKs e as ferramentas usam para obter credenciais. Para obter informações de configuração, consulte [Configurar o Amazon EKS Pod Identity Agent](#) no Guia do usuário do Amazon EKS ou o [Amazon EKS Pod Identity simplifica as permissões do IAM para aplicativos em clusters do Amazon EKS](#) no site do AWS blog.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI: variável de ambiente

Contém o endpoint de URL HTTP relativo para o SDK usar ao fazer uma solicitação de credenciais. Isso inclui o esquema e o host.

Valor padrão: nenhum.

Valores válidos: URL válido.

Nota: essa configuração é uma alternativa para `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` e só será usada se `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` não estiver definido.

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost/get-credentials
```

ou

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost:8080/get-credentials
```

AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI: variável de ambiente

Contém o endpoint de URL HTTP completo para o SDK usar ao fazer uma solicitação de credenciais. O valor é anexado ao nome de host padrão do Amazon ECS de 169.254.170.2.

Valor padrão: Nenhum.

Valores válidos: URL relativo válido.

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI=/get-credentials?a=1
```

AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN: variável de ambiente

Especifica o token de autorização em texto sem formatação. Se essa variável for definida, o SDK definirá o cabeçalho de autorização na solicitação HTTP com o valor da variável de ambiente.

Valor padrão: nenhum.

Valores válidos: string.

Nota: essa configuração é uma alternativa para `AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE` e só será usada se `AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE` não estiver definido.

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost/get-credential
export AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN=Basic abcd
```

AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE: variável de ambiente

Especifica um caminho de arquivo absoluto para um arquivo que contém o token de autorização em texto simples.

Valor padrão: Nenhum.

Valores válidos: string.

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost/get-credential
export AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE=/path/to/token
```

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Com o provedor de contêiner	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	

SDK	Condições	Notas ou mais informações
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	
SDK para Java 2.x	Sim	Quando o Lambda SnapStart é ativado AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI e AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN é usado automaticamente para autenticação.
SDK para Java 1.x	Sim	Quando o Lambda SnapStart é ativado AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI e AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN é usado automaticamente para autenticação.
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	Quando o Lambda SnapStart é ativado AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI e AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN é usado automaticamente para autenticação.
SDK para .NET 3.x	Sim	Quando o Lambda SnapStart é ativado AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI e AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN é usado automaticamente para autenticação.
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	Quando o Lambda SnapStart é ativado AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI e AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN é usado automaticamente para autenticação.

SDK	Categoria	Notas ou mais informações
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell V4	Sim	

Provedor de credencial do IAM Identity Center

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

Esse mecanismo de autenticação é usado AWS IAM Identity Center para obter acesso de login único (SSO) ao seu código Serviços da AWS .

Note

Na documentação da API do AWS SDK, o provedor de credenciais do IAM Identity Center é chamado de provedor de credenciais SSO.

Depois de habilitar o IAM Identity Center, você define um perfil para suas configurações no AWS config arquivo compartilhado. Este perfil é usado para se conectar ao portal de acesso do IAM Identity Center. Quando um usuário se autentica com sucesso no IAM Identity Center, o portal retorna credenciais de curto prazo para o perfil do IAM associado a esse usuário. Para saber como o SDK obtém credenciais temporárias da configuração e as usa para AWS service (Serviço da AWS)

solicitações, consulte. [Como a autenticação do IAM Identity Center é resolvida AWS SDKs e as ferramentas](#)

Há duas maneiras de configurar o IAM Identity Center por meio do arquivo `config`:

- (Recomendado) Configuração do provedor de token SSO — Durações de sessão estendidas. Inclui suporte para durações de sessão personalizadas.
- Configuração legada não atualizável — usa uma sessão fixa de oito horas.

Em ambas as configurações, você precisa entrar novamente quando sua sessão expirar.

Os dois guias a seguir contêm informações adicionais sobre o IAM Identity Center:

- [AWS IAM Identity Center Guia do usuário](#)
- [AWS IAM Identity Center Referência da API do portal](#)

Para saber mais sobre como as ferramentas SDKs e usam e atualizam as credenciais usando essa configuração, consulte. [Como a autenticação do IAM Identity Center é resolvida AWS SDKs e as ferramentas](#)

Pré-requisitos

É necessário primeiro habilitar o IAM Identity Center. Para obter detalhes sobre como ativar a autenticação do IAM Identity Center, consulte [Ativação AWS IAM Identity Center](#) no Guia AWS IAM Identity Center do usuário.

Note

Como alternativa, para obter os pré-requisitos completos e a configuração necessária do `config` arquivo compartilhado, que está detalhada nesta página, consulte as instruções guiadas de configuração. [Usando o IAM Identity Center para autenticar o AWS SDK e as ferramentas](#)

Configuração do provedor de token do SSO

Quando você usa a configuração do provedor de token SSO, seu AWS SDK ou ferramenta atualiza automaticamente sua sessão até o período estendido da sessão. Para obter mais informações sobre

a duração e a duração máxima da sessão, consulte [Configurar a duração da sessão do portal de AWS acesso e dos aplicativos integrados do IAM Identity Center](#) no Guia AWS IAM Identity Center do usuário.

A `sso-session` seção do config arquivo é usada para agrupar variáveis de configuração para adquirir tokens de acesso SSO, que podem então ser usados para adquirir AWS credenciais. Para obter mais detalhes sobre essa seção em um config arquivo, consulte [Formato do arquivo de configuração](#).

O exemplo de config arquivo compartilhado a seguir configura o SDK ou a ferramenta usando um dev perfil para solicitar as credenciais do IAM Identity Center.

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

Os exemplos anteriores mostram que você define uma `sso-session` seção e a associa a um perfil. Normalmente, `sso_account_id` e `sso_role_name` deve ser definido na `profile` seção para que o SDK possa solicitar AWS credenciais. `sso_region`, `sso_start_url`, e `sso_registration_scopes` deve ser definido dentro da `sso-session` seção.

No entanto, `sso_account_id` e `sso_role_name` não são necessários para todos os cenários de configuração do token do SSO. Se seu aplicativo usa apenas Serviços da AWS essa autenticação de portador de suporte, AWS as credenciais tradicionais não são necessárias. A autenticação do portador é um esquema de autenticação HTTP que usa tokens de segurança chamados tokens de portador. Nesse cenário, `sso_account_id` e `sso_role_name` não são obrigatórios. Consulte o AWS service (Serviço da AWS) guia individual para determinar se o serviço oferece suporte à autorização do token do portador.

Os escopos de registro são configurados como parte de um `sso-session`. O escopo é um mecanismo no OAuth 2.0 para limitar o acesso de um aplicativo à conta de um usuário. O exemplo anterior é configurado `sso_registration_scopes` para fornecer o acesso necessário para listar contas e funções.

O exemplo a seguir mostra como você pode reutilizar a mesma sso-session configuração em vários perfis.

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[profile prod]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole2

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

O token de autenticação é armazenado em cache no disco sob o diretório ~/.aws/sso/cache com um nome de arquivo baseado no nome da sessão.

Configuração herdada não atualizável

A atualização automática de tokens não é compatível usando a configuração herdada não atualizável. Em vez disso, recomendamos usar [Configuração do provedor de token do SSO](#).

Para usar a configuração legada não atualizável, você deve especificar as seguintes configurações no seu perfil:

- sso_start_url
- sso_region
- sso_account_id
- sso_role_name

Você especifica o portal do usuário para um perfil com as configurações sso_start_url e sso_region. Você especifica as permissões com as configurações sso_account_id e sso_role_name.

O exemplo a seguir define os quatro valores necessários no arquivo config.

```
[profile my-sso-profile]  
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start  
sso_region = us-west-2  
sso_account_id = 111122223333  
sso_role_name = SSOReadOnlyRole
```

O token de autenticação é armazenado em cache no disco sob o diretório `~/.aws/sso/cache` com um nome de arquivo baseado no `sso_start_url`.

Configurações do provedor de credenciais do IAM Identity Center

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

sso_start_url- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

O URL que aponta para o URL do emissor do IAM Identity Center ou URL do portal de acesso da sua organização. Para obter mais informações, consulte [Usando o portal de AWS acesso](#) no Guia AWS IAM Identity Center do usuário.

Para encontrar esse valor, abra o [console do IAM Identity Center](#), visualize o painel e encontre o URL do portal de AWS acesso.

- Como alternativa, a partir da versão 2.22.0 do AWS CLI, você pode usar o valor para URL do AWS emissor.

sso_region- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

O Região da AWS que contém o host do portal do IAM Identity Center; ou seja, a região que você selecionou antes de ativar o IAM Identity Center. Isso é independente da sua AWS região padrão e pode ser diferente.

Para obter uma lista completa dos Regiões da AWS e de seus códigos, consulte [Endpoints regionais](#) no Referência geral da Amazon Web Services. Para encontrar esse valor, abra o [console do IAM Identity Center](#), visualize o painel e encontre a região.

sso_account_id- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

O ID numérico do Conta da AWS que foi adicionado por meio do AWS Organizations serviço para uso na autenticação.

Para ver a lista de contas disponíveis, acesse o [console do IAM Identity Center](#) e abra a página de Contas da AWS. Você também pode ver a lista de contas disponíveis usando o método

[ListAccounts](#) API na Referência da API do AWS IAM Identity Center Portal. Por exemplo, você pode chamar o AWS CLI método [list-accounts](#).

sso_role_name- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

O nome de um conjunto de permissões provisionado como um perfil do IAM que define as permissões resultantes do usuário. A função deve existir no Conta da AWS especificado por `sso_account_id`. Use o nome do perfil, não o nome do recurso da Amazon (ARN) do perfil.

Os conjuntos de permissões têm políticas do IAM e políticas de permissões personalizadas anexadas a eles e definem o nível de acesso que os usuários têm às suas Contas da AWS atribuídas.

Para ver a lista de conjuntos de permissões disponíveis por Conta da AWS, acesse o [console do IAM Identity Center](#) e abra a Contas da AWS página. Escolha o nome correto do conjunto de permissões listado na Contas da AWS tabela. Você também pode ver a lista de conjuntos de permissões disponíveis usando o método [ListAccountRoles](#) API na Referência da API do AWS IAM Identity Center Portal. Por exemplo, você pode chamar o AWS CLI método [list-account-roles](#).

sso_registration_scopes- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

Uma lista delimitada por vírgulas de escopos a serem autorizados para `sso-session`. Um aplicativo pode solicitar um ou mais escopos, e o token de acesso emitido para o aplicativo está limitado aos escopos concedidos. Um escopo mínimo de `sso:account:access` deve ser concedido para recuperar um token de atualização do serviço IAM Identity Center. Para obter a lista de opções de escopo de acesso disponíveis, consulte [Escopos de acesso](#) no Guia do AWS IAM Identity Center usuário.

Esses escopos definem as permissões solicitadas para serem autorizadas para o cliente OIDC registrado e os tokens de acesso recuperados pelo cliente. Os escopos autorizam o acesso aos endpoints autorizados portadores do token do IAM Identity Center.

Esta configuração não é aplicável à configuração legada não atualizável. Os tokens emitidos usando a configuração legada estão limitados ao escopo `sso:account:access` implícito.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Compatível	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	Para usar as configurações do arquivo config compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Sim	Valores de configuração também compatíveis no arquivo <code>credentials</code> .
SDK para Java 1.x	Não	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Parcial	Somente configuração herdada não atualizável.
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell V5	Sim	

SDK	C	Notas ou mais informações
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	

Provedor de credenciais IMDS

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

O serviço de metadados de instância (IMDS) fornece dados sobre sua instância que é possível usar para configurar ou gerenciar a instância em execução. Para obter mais informações sobre os dados disponíveis, consulte [Trabalhar com metadados de instância](#) no Guia do EC2 usuário da Amazon. EC2 A Amazon fornece um endpoint local disponível para instâncias que pode fornecer várias informações para a instância. Se a instância tiver uma função anexada, ela poderá fornecer um conjunto de credenciais válidas para essa função. Eles SDKs podem usar esse endpoint para resolver credenciais como parte de sua cadeia de fornecedores de [credenciais padrão](#). O Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2), uma versão mais segura do IMDS que usa um token de sessão, é usado por padrão. Se isso falhar devido a uma condição que não pode ser repetida (códigos de erro HTTP 403, 404, 405), IMDSv1 é usado como alternativa.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

AWS_EC2_METADATA_DISABLED: variável de ambiente

Se você deve ou não tentar usar o Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS) para obter credenciais.

Valor padrão: `false`.

Valores válidos:

- **true** – Não use o IMDS para obter credenciais.
- **false** – Use o IMDS para obter credenciais.

ec2_metadata_v1_disabled- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_EC2_METADATA_V1_DISABLED**: variável de ambiente, **aws.disableEc2MetadataV1**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Se deve ou não usar o Instance Metadata Service Version 1 (IMDSv1) como alternativa em caso IMDSv2 de falha.

 Note

Os novos SDKs não oferecem suporte IMDSv1 e, portanto, não oferecem suporte a essa configuração. Para obter detalhes, consulte a tabela [Support by AWS SDKs and tools](#).

Valor padrão: `false`.

Valores válidos:

- **true**— Não use IMDSv1 como substituto.
- **false**— Use IMDSv1 como substituto.

ec2_metadata_service_endpoint- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT**: variável de ambiente, **aws.ec2MetadataServiceEndpoint**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

O endpoint de IMDS. Esse valor substitui o local padrão em que as ferramentas pesquisarão AWS SDKs os metadados da EC2 instância da Amazon.

Valor padrão: se `ec2_metadata_service_endpoint_mode` for igual a IPv4, o endpoint padrão será `http://169.254.169.254`. Se `ec2_metadata_service_endpoint_mode` for igual a IPv6, o endpoint padrão será `http://[fd00:ec2::254]`.

Valores válidos: URL válido.

ec2_metadata_service_endpoint_mode- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT_MODE**: variável de ambiente, **aws.ec2MetadataServiceEndpointMode**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

O modo de endpoint do IMDS.

Valor padrão: IPv4.

Valores válidos: IPv4, IPv6.

 Note

O provedor de credenciais do IMDS faz parte do [Entenda a cadeia de fornecedores de credenciais](#). No entanto, o provedor de credenciais do IMDS só é verificado após vários outros provedores que estão nesta série. Portanto, se você quiser que seu programa use as credenciais desse provedor, você deve remover outros provedores de credenciais válidos da sua configuração ou usar um perfil diferente. Como alternativa, em vez de confiar na cadeia de provedores de credenciais para descobrir automaticamente qual provedor retorna credenciais válidas, especifique o uso do provedor de credenciais IMDS no código. Você pode especificar fontes de credenciais diretamente ao criar clientes de serviço.

Segurança para credenciais do IMDS

Por padrão, quando o AWS SDK não está configurado com credenciais válidas, o SDK tentará usar o Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS) para recuperar as credenciais de uma função. AWS Esse comportamento pode ser desativado definindo a variável de ambiente `AWS_EC2_METADATA_DISABLED` como `true`. Isso evita atividades desnecessárias na rede e aumenta a segurança em redes não confiáveis nas quais o Amazon EC2 Instance Metadata Service pode ser representado.

 Note

AWS Clientes SDK configurados com credenciais válidas nunca usarão o IMDS para recuperar credenciais, independentemente de qualquer uma dessas configurações.

Desativando o uso das credenciais do Amazon EC2 IMDS

A forma como você define essa variável de ambiente depende do sistema operacional em uso, bem como se você deseja ou não que a alteração seja persistente.

Linux e macOS

Os clientes que usam Linux ou macOS podem definir essa variável de ambiente com o comando a seguir:

```
$ export AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true
```

Se você quiser que essa configuração seja persistente em várias sessões de shell e reinicializações do sistema, você pode adicionar o comando acima ao seu arquivo de perfil de shell, como `.bash_profile`, `.zsh_profile` ou `.profile`.

Windows

Os clientes que usam Windows podem definir essa variável de ambiente com o comando a seguir:

```
$ set AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true
```

Se você quiser que essa configuração seja persistente em várias sessões de shell e reinicializações do sistema, use o seguinte comando em vez disso:

```
$ setx AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true
```

Note

O comando `setx` não aplica o valor à sessão atual do shell, então você precisará recarregar ou reabrir o shell para que a alteração entre em vigor.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Compartilhado	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	Para usar as configurações do arquivo <code>config</code> compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .

SDK	C	Notas ou mais informações
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Parci	Propriedades do sistema JVM: Use <code>com.amazonaws.sdk.disableEc2MetadataV1</code> em vez de <code>aws.disableEc2MetadataV1</code> ; <code>aws.ec2MetadataServiceEndpoint</code> e <code>aws.ec2MetadataServiceEndpointMode</code> não suportado.
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Sim	Não usa IMDSv1 fallback.
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	Não usa IMDSv1 fallback.
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	Você pode desativar o IMDSv1 fallback explicitamente no código usando. <code>[Amazon.Util.EC2InstanceMetadata]::EC2MetadataV1Disabled = \$true</code>
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	Você pode desativar o IMDSv1 fallback explicitamente no código usando. <code>[Amazon.Util.EC2InstanceMetadata]::EC2MetadataV1Disabled = \$true</code>

Provedor de credenciais de processo

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

SDKs fornecem uma forma de estender a cadeia de fornecedores de credenciais para casos de uso personalizados. Esse provedor pode ser usado para fornecer implementações personalizadas, como recuperar credenciais de um repositório de credenciais local ou integrar-se ao seu provedor de identificação local.

Por exemplo, o IAM Roles Anywhere usa `credential_process` para obter credenciais temporárias em nome do seu aplicativo. Para configurar `credential_process` para esse uso, consulte [Usando o IAM Roles Anywhere para autenticação AWS SDKs e ferramentas](#).

Note

O seguinte descreve um método de obtenção de credenciais de um processo externo e pode ser usado se você estiver executando software fora do. AWS Se você estiver criando um recurso AWS computacional, use outros provedores de credenciais. Ao usar essa opção, certifique-se de que o arquivo de configuração esteja o mais bloqueado possível usando as melhores práticas de segurança para seu sistema operacional. Confirme se sua ferramenta de credencial personalizada não grava nenhuma informação secretaStdErr, pois ela AWS CLI pode capturar SDKs e registrar essas informações, potencialmente expondo-as a usuários não autorizados.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

credential_process- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

Especifica um comando externo que o SDK ou uma ferramenta executa em seu nome para gerar ou recuperar credenciais de autenticação a serem usadas. A configuração especifica o nome de um program/command que o SDK invocará. Quando o SDK invoca o processo, ele espera que o processo grave dados JSON em stdout. O provedor personalizado deve retornar informações

em um formato específico. Essas informações contêm as credenciais que o SDK ou a ferramenta podem usar para autenticar você.

Note

O provedor de credenciais do processo faz parte do [Entenda a cadeia de fornecedores de credenciais](#). No entanto, o provedor de credenciais do processo só é verificado após vários outros provedores que estão nesta série. Portanto, se você quiser que seu programa use as credenciais deste provedor, você deve remover outros provedores de credenciais válidos da sua configuração ou usar um perfil diferente. Como alternativa, em vez de confiar na cadeia de fornecedores de credenciais para descobrir automaticamente qual provedor retorna credenciais válidas, especifique o uso do provedor de credenciais do processo no código. Você pode especificar fontes de credenciais diretamente ao criar clientes de serviço.

Especificando o caminho para o programa de credenciais

O valor da configuração é uma string que contém um caminho para um programa que o SDK ou a ferramenta de desenvolvimento executa em seu nome:

- O caminho e o nome do arquivo podem consistir somente dos seguintes caracteres: A-Z, a-z, 0-9, hífen (-), sublinhado (_), barra (/), barra invertida (\) e espaço.
- Se o caminho ou o nome do arquivo contiver um espaço, coloque o caminho completo e o nome do arquivo entre aspas duplas (" ").
- Se um nome de parâmetro ou um valor de parâmetro tiver um espaço, coloque esse elemento entre aspas duplas (" "). Coloque somente o nome ou o valor entre aspas, não o par.
- Não inclua variáveis de ambiente nas strings. Por exemplo, não inclua \$HOME ou %USERPROFILE %.
- Não especifique a pasta base como ~. * Você deve especificar o caminho completo ou o nome do arquivo base. Se houver um nome de arquivo base, o sistema tentará encontrar o programa nas pastas especificadas pela variável de ambiente PATH. O caminho varia de acordo com o sistema operacional:

O exemplo a seguir mostra a configuração de `credential_process` no arquivo compartilhado `config` no Linux/macOS.

```
credential_process = "/path/to/credentials.sh" parameterWithoutSpaces "parameter with spaces"
```

O exemplo a seguir mostra a configuração de `credential_process` no arquivo compartilhado `config` no Windows.

```
credential_process = "C:\Path\To\credentials.cmd" parameterWithoutSpaces "parameter with spaces"
```

- Pode ser especificado em um perfil dedicado:

```
[profile cred_process]  
credential_process = /Users/username/process.sh  
region = us-east-1
```

Saída válida do programa de credenciais

O SDK executa o comando conforme especificado no perfil e em seguida lê os dados do fluxo de saída padrão. O comando especificado, seja um script ou um programa binário, deverá gerar a saída JSON em STDOUT que corresponde à sintaxe a seguir.

```
{  
  "Version": 1,  
  "AccessKeyId": "an AWS access key",  
  "SecretAccessKey": "your AWS secret access key",  
  "SessionToken": "the AWS session token for temporary credentials",  
  "Expiration": "RFC3339 timestamp for when the credentials expire"  
}
```

Note

No momento da elaboração deste documento, a chave `Version` deve ser definida como 1. Isso pode aumentar ao longo do tempo conforme a estrutura evolui.

A `Expiration` chave é um carimbo de data/hora RFC3339 formatado. Se a chave `Expiration` não estiver presente na saída da ferramenta, o SDK vai supor que as credenciais são de longo prazo que não são atualizadas. Caso contrário, as credenciais serão consideradas temporárias e serão

atualizadas automaticamente com a nova execução do comando `credential_process` antes de expirarem.

Note

O SDK não armazena em cache as credenciais do processo externo como faz com credenciais `assume-role`. Se o armazenamento em cache for obrigatório, implemente-o no processo externo.

O processo externo pode retornar um código de retorno diferente de zero para indicar que ocorreu um erro ao recuperar as credenciais.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	C	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	Para usar as configurações do arquivo <code>config</code> compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Sim	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	

SDK	C	Notas ou mais informações
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell V4	Sim	

AWS SDKs e ferramentas, recursos padronizados

Muitos recursos foram padronizados para padrões consistentes e para funcionar da mesma forma em muitos. SDKs Essa consistência aumenta a produtividade e a clareza ao codificar em vários SDKs. Todas as configurações podem ser substituídas no código. Consulte sua API específica do SDK para obter detalhes.

Important

Nem todos SDKs oferecem suporte a todos os recursos, ou mesmo a todos os aspectos de um recurso.

Tópicos

- [Endpoints baseados em conta](#)
- [ID da aplicação](#)
- [Metadados da EC2 instância Amazon](#)
- [Pontos de acesso Amazon S3](#)
- [Pontos de acesso de várias regiões do Amazon S3](#)
- [Autenticação de sessão S3 Express One Zone](#)
- [Esquema de autenticação](#)
- [Região da AWS](#)
- [AWS STS Endpoints regionais](#)
- [Proteções de integridade de dados para o Amazon S3](#)
- [Endpoints de pilha dupla e FIPS](#)
- [Descoberta de endpoint](#)
- [Definições gerais da configuração](#)
- [Injeção de prefixo do hospedeiro](#)
- [Cliente de IMDS](#)
- [Comportamento de repetição](#)
- [Compactação de solicitações](#)
- [Endpoints específicos de serviço](#)
- [Padrões de configuração inteligente](#)

Endpoints baseados em conta

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

Os endpoints baseados em conta ajudam a garantir alto desempenho e escalabilidade usando sua Conta da AWS ID para encaminhar solicitações de serviços que oferecem suporte a esse

recurso. Quando você usa um AWS SDK e um serviço que oferecem suporte a endpoints baseados em conta, o cliente SDK constrói e usa um endpoint baseado em conta em vez de um endpoint regional. Se o ID da conta não estiver visível para o cliente SDK, o cliente usará o endpoint regional. Os endpoints baseados em conta assumem a forma de `https://<account-id>.ddb.<region>.amazonaws.com`, onde `<account-id>` e onde `<region>` está seu ID e. Conta da AWS Região da AWS

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

aws_account_id- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_ACCOUNT_ID**: variável de ambiente, **aws.accountId**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

O Conta da AWS ID. Usado para roteamento de endpoints baseado em contas. Um Conta da AWS ID tem um formato como 111122223333.

O roteamento de endpoints baseado em conta fornece melhor desempenho de solicitações para alguns serviços.

account_id_endpoint_mode- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE**: variável de ambiente, **aws.accountIdEndpointMode**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Essa configuração é usada para desativar o roteamento de endpoints baseado em conta, se necessário, e ignorar as regras baseadas em contas.

Valor padrão: `preferred`

Valores válidos:

- **preferred**— O endpoint deve incluir o ID da conta, se disponível.
- **disabled**: um endpoint resolvido não inclui o ID da conta.
- **required**: o endpoint deve incluir o ID da conta. Se o ID da conta não estiver disponível, o SDK lançará um erro.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Com I	Lançado na versão SDK	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	2.25.0	
AWS CLI v1	Sim	1.38,0	
SDK para C++	Não		
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	v1.35.0	
SDK para Go 1.x (V1)	Não		
SDK para Java 2.x	Sim	v2.28.4	
SDK para Java 1.x	Sim	v1.12.771	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	v3.656.0	
SDK para 2.x JavaScript	Não		
SDK para Kotlin	Sim	v1.3.37	
SDK para .NET 4.x	Sim	4.0.0	
SDK para .NET 3.x	Não		
SDK para PHP 3.x	Sim	v3.318.0	
SDK para Python (Boto3)	Sim	1.37.0	
SDK para Ruby 3.x	Sim	v1.123.0	

SDK	Com I	Lançado na versão SDK	Notas ou mais informações
SDK para Rust	Não		
SDK para Swift	Sim	1.2.0	
Ferramentas para PowerShell V5	Não		
Ferramentas para PowerShell V4	Não		

ID da aplicação

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

Um único Conta da AWS pode ser usado por vários aplicativos de clientes para fazer chamadas para Serviços da AWS. O ID do aplicativo fornece uma maneira de os clientes identificarem qual aplicativo de origem fez um conjunto de chamadas usando um Conta da AWS. AWS SDKs e os serviços não usam nem interpretam esse valor a não ser para trazê-lo de volta às comunicações com o cliente. Por exemplo, esse valor pode ser incluído em e-mails operacionais ou no AWS Health Dashboard para identificar com exclusividade quais dos seus aplicativos estão associados à notificação.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

sdk_ua_app_id- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_SDK_UA_APP_ID**: variável de ambiente, **sdk.ua.appId**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Essa configuração é uma string exclusiva que você atribui ao seu aplicativo para identificar para quais aplicativos em um determinado aplicativo Conta da AWS fazem chamadas AWS.

Valor padrão: None

Valores válidos: Cadeia de caracteres com comprimento máximo de 50. Letras, números e os seguintes caracteres especiais são permitidos: !, \$, %, &, *, +, -, ., /, ^, _ , ` , | , ~.

Exemplo de configuração desse valor no arquivo config:

```
[default]
sdk_ua_app_id=ABCDEF
```

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_SDK_UA_APP_ID=ABCDEF
export AWS_SDK_UA_APP_ID="ABC DEF"
```

Exemplo do Windows de configuração de variáveis de ambiente por meio da linha de comando:

```
setx AWS_SDK_UA_APP_ID ABCDEF
setx AWS_SDK_UA_APP_ID="ABC DEF"
```

Se você incluir símbolos que tenham um significado especial para a concha que está sendo usada, escape do valor conforme apropriado.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	C	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	arquivo compartilhado config não suportado.
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	

SDK	Compatibilidade	Notas ou mais informações
SDK para Go 1.x (V1)	Não	
SDK para Java 2.x	Parcial	Configuração de config arquivo compartilhado não suportada; variável de ambiente não suportada.
SDK para Java 1.x	Não	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Não	
SDK para Kotlin	Sim	A propriedade do sistema JVM é. <code>aws.userAgentAppId</code>
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Não	
Ferramentas para PowerShell I V5	Não	
Ferramentas para PowerShell I V4	Não	

Metadados da EC2 instância Amazon

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

EC2 A Amazon fornece um serviço em instâncias chamado Instance Metadata Service (IMDS). Para saber mais sobre esse serviço, consulte [Trabalhar com metadados de instância](#) no Guia do EC2 usuário da Amazon. Ao tentar recuperar credenciais em uma EC2 instância da Amazon que foi configurada com uma função do IAM, a conexão com o serviço de metadados da instância é ajustável.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

metadata_service_num_attempts- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS**: variável de ambiente

Esta configuração especifica o número de tentativas totais a serem feitas antes de desistir ao recuperar dados do serviço de metadados de instância.

Valor padrão: 1

Valores válidos: número maior ou igual a 1.

metadata_service_timeout- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT**: variável de ambiente

Especifica o número de segundos antes de atingir o tempo limite ao recuperar dados do serviço de metadados da instância.

Valor padrão: 1

Valores válidos: número maior ou igual a 1.

Exemplo de configuração desses valores no arquivo config:

```
[default]
metadata_service_num_attempts=10
```

```
metadata_service_timeout=10
```

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS=10
export AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT=10
```

Exemplo do Windows de configuração de variáveis de ambiente por meio da linha de comando:

```
setx AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS 10
setx AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT 10
```

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	C	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Não	
SDK para Go V2 (1.x)	Não	
SDK para Go 1.x (V1)	Não	
SDK para Java 2.x	Parcial	Somente AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT é suportado.
SDK para Java 1.x	Parcial	Somente AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT é suportado.
SDK para 3.x JavaScript	Não	
SDK para 2.x JavaScript	Não	

SDK	Com o SDK	Notas ou mais informações
SDK para Kotlin	Não	
SDK para .NET 4.x	Não	
SDK para .NET 3.x	Não	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Não	
SDK para Rust	Não	
SDK para Swift	Não	
Ferramentas para PowerShell I V5	Não	
Ferramentas para PowerShell I V4	Não	

Pontos de acesso Amazon S3

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

O serviço Amazon S3 fornece pontos de acesso como uma forma alternativa de interagir com os buckets do Amazon S3. Os pontos de acesso têm políticas e configurações exclusivas aplicadas a eles, em vez de diretamente ao bucket. Com AWS SDKs, você pode usar o ponto de acesso Amazon Resource Names (ARNs) no campo do bucket para operações de API em vez de especificar o nome do bucket explicitamente. Eles são usados para operações específicas, como usar um ponto de

acesso ARN com o [GetObject](#) para buscar um objeto de um bucket ou usar um ponto de acesso ARN com o [PutObject](#) para adicionar um objeto a um bucket.

Para saber mais sobre os pontos de acesso do Amazon S3 e ARNs, consulte [Uso de pontos de acesso no Guia](#) do usuário do Amazon S3.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

s3_use_arn_region- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,

AWS_S3_USE_ARN_REGION: variável de ambiente, **aws.s3UseArnRegion**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin , Para configurar o valor diretamente no código, consulte diretamente seu SDK específico.

Essa configuração controla se o SDK usa o Região da AWS ARN do ponto de acesso para construir o endpoint regional para a solicitação. O SDK valida que o ARN Região da AWS é servido pela mesma AWS partição configurada pelo cliente Região da AWS para evitar chamadas entre partições que provavelmente falharão. Se definido por multiplicação, a configuração configurada pelo código terá precedência, seguida pela configuração da variável de ambiente.

Valor padrão: `false`

Valores válidos:

- **true**— O SDK usa os ARNs Região da AWS ao construir o endpoint em vez do configurado pelo cliente. Região da AWS Exceção: se a configuração do cliente Região da AWS for FIPS Região da AWS, ela deverá corresponder aos ARNs. Região da AWS Caso contrário, ocorrerá um erro.
- **false**: o SDK usa a Região da AWS configurada pelo cliente ao construir o endpoint.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Compartilhado	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	

SDK	C	Notas ou mais informações
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	Para usar as configurações do arquivo config compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Sim	A propriedade do sistema JVM não é suportada.
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	Não segue a precedência padrão; o valor config do arquivo compartilhado tem precedência sobre a variável de ambiente.
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Não	
SDK para Swift	Não	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	Não segue a precedência padrão; o valor config do arquivo compartilhado tem precedência sobre a variável de ambiente.
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	Não segue a precedência padrão; o valor config do arquivo compartilhado tem precedência sobre a variável de ambiente.

Pontos de acesso de várias regiões do Amazon S3

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

Os pontos de acesso multirregionais do Amazon S3 fornecem um endpoint global que as aplicações podem usar para atender a solicitações de buckets do S3 localizados em várias Regiões da AWS. Você pode usar pontos de acesso multirregionais para criar aplicações de várias regiões com a mesma arquitetura usada em uma única região e, em seguida, executar essas aplicações em qualquer lugar do mundo.

Para saber mais sobre pontos de acesso de várias regiões, consulte [Pontos de acesso de várias regiões no Amazon S3](#), no Guia do usuário do Amazon S3.

Para saber mais sobre o ponto de acesso multirregional Amazon Resource Names (ARNs), consulte [Fazer solicitações usando um ponto de acesso multirregional no Guia](#) do usuário do Amazon S3.

Para saber mais sobre pontos de acesso de várias regiões, consulte [Gerenciar pontos de acesso de várias regiões](#) no Guia do usuário do Amazon S3.

O algoritmo SigV4a é a implementação de assinatura usada para assinar as solicitações globais da região. Este algoritmo é obtido pelo SDK por meio de uma dependência em [AWS Bibliotecas do Common Runtime \(CRT\)](#).

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

s3_disable_multiregion_access_points- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_S3_DISABLE_MULTIREGION_ACCESS_POINTS**: variável de ambiente, **aws.s3DisableMultiRegionAccessPoints**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin , Para configurar o valor diretamente no código, consulte diretamente seu SDK específico.

Esta configuração controla se o SDK pode tentar solicitações entre regiões. Se definido por multiplicação, a configuração configurada pelo código terá precedência, seguida pela configuração da variável de ambiente.

Valor padrão: `false`

Valores válidos:

- **true**: interrompe o uso de solicitações entre regiões.
- **false**: permite solicitações entre regiões usando pontos de acesso multirregionais.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Cl	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Não	
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Não	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Não	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	

SDK	Categoria	Notas ou mais informações
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Não	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	

Autenticação de sessão S3 Express One Zone

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

O S3 Express One Zone é a classe de armazenamento de alto desempenho do Amazon S3 que fornece latência de um dígito em milissegundos para dados acessados com frequência. Quando você usa buckets AWS SDKs e ferramentas do S3 Express One Zone, usa automaticamente a autenticação baseada em sessão, otimizada para autorização de baixa latência de solicitações de dados. Você usa tokens de sessão com operações zonais (nível de objeto) para distribuir a latência associada à autorização em várias solicitações em uma sessão, reduzindo a sobrecarga de autenticação e melhorando o desempenho geral da solicitação.

Os buckets do S3 Express One Zone usam um formato de nomenclatura específico que inclui o ID da zona de disponibilidade, como. `bucket-name--usw2-az1--x-s3` Quando o SDK detecta esse padrão de nomenclatura, ele encaminha automaticamente as solicitações para os endpoints apropriados do S3 Express One Zone e aplica o fluxo de autenticação otimizado. A autenticação da sessão cria credenciais temporárias específicas do bucket que fornecem acesso de baixa latência ao seu bucket e são armazenadas em cache e atualizadas automaticamente pelo SDK. Consulte [S3 Express One Zone](#) no Guia do usuário do Amazon S3 para saber mais.

Por padrão, a autenticação de sessão está habilitada para buckets do S3 Express One Zone.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

s3_disable_express_session_auth- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_S3_DISABLE_EXPRESS_SESSION_AUTH**: variável de ambiente, **aws.disableS3ExpressAuth**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Controla se a autenticação da sessão S3 Express One Zone está desativada. Quando definido como `true`, o SDK usa a autenticação SigV4 padrão para buckets do S3 Express One Zone em vez da autenticação de sessão.

Valor padrão: `false`

Valores válidos:

- **true**— Desative a autenticação da sessão S3 Express One Zone.
- **false**— Habilite a autenticação da sessão S3 Express One Zone.

Exemplo de configuração desse valor no arquivo `config`:

```
[default]
s3_disable_express_session_auth=true
```

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_S3_DISABLE_EXPRESS_SESSION_AUTH=true
```

Exemplo do Windows de configuração de variáveis de ambiente por meio da linha de comando:

```
setx AWS_S3_DISABLE_EXPRESS_SESSION_AUTH true
```

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Compatível	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
AWS CLI v1	Não	
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Não	Para usar as configurações do arquivo config compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Não	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Não	
SDK para Kotlin	Sim	A propriedade do sistema JVM é. <code>aws.s3DisableExpressSessionAuth</code>
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	

SDK	Compatível	Notas ou mais informações
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell V4	Sim	

Esquema de autenticação

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

AWS os serviços oferecem suporte a vários esquemas de autenticação, como AWS Signature Version 4 (SigV4) e AWS Signature Version 4a (SigV4a). Por padrão, SDKs selecionam esquemas de autenticação com base nas definições do modelo de serviço e priorizam esquemas que ofereçam a melhor compatibilidade. No entanto, você pode configurar seu esquema de autenticação preferido para otimizar para requisitos específicos.

Ao contrário do SigV4, as solicitações assinadas com o SigV4a são válidas em várias regiões da AWS. O SigV4a fornece maior disponibilidade por meio da assinatura de solicitações entre regiões, o que permite o failover automático para regiões de backup durante interrupções regionais. Isso é particularmente benéfico para serviços globais como AWS Identity and Access Management e Amazon CloudFront.

Para obter mais informações sobre esses dois esquemas de autenticação, consulte [AWS Signature versão 4 para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

auth_scheme_preference- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,
AWS_AUTH_SCHEME_PREFERENCE: variável de ambiente, **aws.authSchemePreference**-
Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica uma lista separada por vírgulas dos esquemas de autenticação preferenciais em ordem de prioridade. Quando um serviço oferece suporte a vários esquemas de autenticação, o SDK tenta usar os esquemas dessa lista na ordem especificada, voltando ao comportamento padrão se nenhum dos esquemas preferenciais estiver disponível.

Valor padrão: Nenhum.

Valores válidos: uma lista separada por vírgulas de um ou mais dos seguintes:

- **sigv4**— Signature versão 4 (desempenho mais rápido, região única)
- **sigv4a**— Signature versão 4a (disponibilidade aprimorada, suporte entre regiões, tem um desempenho de assinatura mais lento do que o SigV4)
- **httpBearerAuth**— Autenticação de token HTTP Bearer

Os caracteres de espaço e tabulação entre os nomes dos esquemas são ignorados.

Exemplo de configuração desse valor no **config** arquivo para preferir SigV4a:

```
[default]  
auth_scheme_preference=sigv4a,sigv4
```

sigv4a_signing_region_set- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,
AWS_SIGV4A_SIGNING_REGION_SET: variável de ambiente

Especifica uma lista separada por vírgulas Regiões da AWS para assinatura multirregional SigV4a. Isso é usado como a região padrão definida para a solicitação se SigV4a for o esquema de autenticação selecionado.

Valor padrão: determinado pela solicitação.

Valores válidos: lista separada por vírgula de. Regiões da AWS Os caracteres de espaço e tabulação entre as regiões são ignorados.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Compatibilidade	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Não	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Não	
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Não	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Não	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Não	
SDK para .NET 3.x	Não	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	

SDK	C	Notas ou mais informações
Ferramentas para PowerShell I V5		Não
Ferramentas para PowerShell I V4		Não

Região da AWS

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

Regiões da AWS são um conceito importante a ser entendido ao trabalhar com Serviços da AWS.

Com Regiões da AWS, você pode acessar aqueles Serviços da AWS que residem fisicamente em uma área geográfica específica. Isso pode ser útil para manter os seus dados e aplicativos em execução próximo ao lugar em que você e os seus usuários os acessarão. As regiões fornecem tolerância a falhas, estabilidade e resiliência e também podem reduzir a latência. Com Regiões, você pode criar recursos redundantes que permanecem disponíveis e não são afetados por uma interrupção regional.

A maioria das AWS service (Serviço da AWS) solicitações está associada a uma região geográfica específica. Os atributos que você cria em uma Região não existem em qualquer outra Região, a menos que você use explicitamente um atributo de replicação oferecido por AWS service (Serviço da AWS). Por exemplo, o Amazon S3 e o Amazon EC2 oferecem suporte à replicação entre regiões. Alguns serviços, como o IAM, não têm Recursos regionais.

A Referência geral da AWS contém as seguintes informações:

- Para entender a relação entre Regiões e endpoints e ver uma lista dos endpoints regionais existentes, consulte [Endpoints de serviço da AWS](#).

- Para exibir a lista atual de todas as Regiões e endpoints compatíveis para cada AWS service (Serviço da AWS), consulte [Endpoints e cotas de serviço](#).

Criar clientes de serviço

Para acessar programaticamente Serviços da AWS, SDKs use um cliente class/object para cada um. AWS service (Serviço da AWS) Se seu aplicativo precisar acessar a Amazon EC2, por exemplo, seu aplicativo criará um objeto EC2 cliente da Amazon para interagir com esse serviço.

Se nenhuma região for especificada explicitamente para o cliente no próprio código, o cliente usará como padrão a região definida por meio da configuração a seguir. `region` No entanto, a Região ativa de um cliente pode ser definida explicitamente para qualquer objeto de cliente individual. Definir a Região desta maneira tem precedência sobre qualquer configuração global para aquele cliente de serviço particular. A Região alternativa é definida durante a instanciação desse cliente, específica para seu SDK (consulte o Guia do seu SDK ou a base de código do seu SDK).

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

region- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_REGION**: variável de ambiente, **aws.region**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica o padrão Região da AWS a ser usado para AWS solicitações. Essa região é usada para solicitações de serviço do SDK que não são fornecidas com uma Região específica para uso.

Valor padrão: nenhum. Você deve especificar esse valor explicitamente.

Valores válidos:

- Qualquer um dos códigos de Região disponíveis para o serviço escolhido, conforme listado em [Endpoints de serviço da AWS](#) na Referência geral da AWS . Por exemplo, o valor `us-east-1` define o endpoint para a Região da AWS Leste dos EUA (Norte da Virgínia).
- `aws-global` especifica o endpoint global para serviços que oferecem suporte a um endpoint global separado, além dos endpoints regionais, como AWS Security Token Service (AWS STS) e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Exemplo de configuração desse valor no arquivo `config`:

```
[default]
```

```
region = us-west-2
```

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_REGION=us-west-2
```

Exemplo do Windows de configuração de variáveis de ambiente por meio da linha de comando:

```
setx AWS_REGION us-west-2
```

A maioria SDKs tem um objeto de “configuração” que está disponível para definir a região padrão a partir do código do aplicativo. Para obter detalhes, consulte seu guia específico para desenvolvedores do AWS SDK.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	C	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	AWS CLI v2 usa qualquer valor em <code>AWS_REGION</code> antes de qualquer valor em <code>AWS_DEFAULT_REGION</code> (ambas as variáveis são verificadas).
AWS CLI v1	Sim	AWS CLI v1 usa uma variável de ambiente nomeada <code>AWS_DEFAULT_REGION</code> para essa finalidade.
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	Para usar as configurações do arquivo <code>config</code> compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .

SDK	Compatível com o IAM	Notas ou mais informações
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Sim	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	Este SDK usa uma variável de ambiente nomeada <code>AWS_DEFAULT_REGION</code> para essa finalidade.
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	

AWS STS Endpoints regionais

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

AWS Security Token Service (AWS STS) está disponível como um serviço global e regional. Alguns CLIs usam o endpoint de AWS SDKs serviço global (<https://sts.amazonaws.com>) por padrão, enquanto outros usam os endpoints de serviço regional (https://sts.{region_identifier}.{partition_domain}). Nas regiões [habilitadas por padrão](#), as solicitações para o endpoint AWS STS global são atendidas automaticamente na mesma região de origem da solicitação. Nas regiões opcionais, as solicitações para o endpoint AWS STS global são atendidas por um único Região da AWS Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Para obter mais informações sobre AWS STS endpoints, consulte [Endpoints](#) na Referência da AWS Security Token Service API ou [Gerenciar AWS STS em um Região da AWS no](#) Guia do AWS Identity and Access Management usuário.

É uma prática AWS recomendada usar endpoints regionais sempre que possível e configurar seus [Região da AWS](#). Clientes em [partições](#) que não sejam comerciais devem usar endpoints regionais. Nem todas SDKs as ferramentas oferecem suporte a essa configuração, mas todas têm um comportamento definido em relação aos endpoints globais e regionais. Consulte a seção a seguir para ter mais informações.

Note

AWS fez alterações no endpoint global AWS Security Token Service (AWS STS) (<https://sts.amazonaws.com>) em regiões [habilitadas por padrão](#) para aprimorar sua resiliência e desempenho. AWS STS as solicitações para o endpoint global são atendidas automaticamente da Região da AWS mesma forma que suas cargas de trabalho. Essas alterações não serão implantadas em regiões opt-in. Recomendamos que você use os endpoints AWS STS regionais apropriados. Para obter mais informações, consulte as [alterações AWS STS globais do endpoint](#) no Guia do AWS Identity and Access Management usuário.

Para SDKs as ferramentas que oferecem suporte a essa configuração, os clientes podem configurar a funcionalidade usando o seguinte:

sts_regional_endpoints- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,
AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS: variável de ambiente

Essa configuração especifica como o SDK ou a ferramenta determina o AWS service (Serviço da AWS) endpoint que ele usa para se comunicar com o AWS Security Token Service (STS).

Valor padrão: `regional`, veja as exceções na tabela a seguir.

 Note

Todas as novas versões principais do SDK lançadas após julho de 2022 terão como padrão `regional`. As novas versões principais do SDK podem remover essa configuração e usar o comportamento `regional`. Para reduzir o impacto futuro em relação a essa alteração, recomendamos que você comece a usar `regional` em seu aplicativo sempre que possível.

Valores válidos: (Valor recomendado: `regional`)

- **legacy**— Usa o AWS STS endpoint global, `sts.amazonaws.com`.
- **regional**— O SDK ou a ferramenta sempre usa o AWS STS endpoint da região atualmente configurada. Por exemplo, se o cliente estiver configurado para usar `us-west-2`, todas as chamadas AWS STS serão feitas para o endpoint `sts.us-west-2.amazonaws.com`, em vez do `sts.amazonaws.com` endpoint global. Para enviar uma solicitação para o endpoint global enquanto a configuração é habilitada, você pode definir a Região como `aws-global`.

Exemplo de configuração desses valores no arquivo `config`:

```
[default]
sts_regional_endpoints = regional
```

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS=regional
```

Exemplo do Windows de configuração de variáveis de ambiente por meio da linha de comando:

```
setx AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS regional
```

Support by AWS SDKs and tools

Note

É uma prática AWS recomendada usar endpoints regionais sempre que possível e configurar seus [Região da AWS](#).

A tabela a seguir resume, para seu SDK ou ferramenta:

- Configuração de suporte: se a variável de config arquivo compartilhado e a variável de ambiente para endpoints regionais STS são suportadas.
- Valor da configuração padrão: o valor padrão da configuração, se ela for suportada.
- Endpoint STS de destino do cliente de serviço padrão: Qual endpoint padrão é usado pelo cliente, mesmo que a configuração para alterá-lo não esteja disponível.
- Comportamento de fallback do cliente de serviço: o que o SDK faz quando deveria usar um endpoint regional, mas nenhuma região foi configurada. Esse é o comportamento, independentemente de ele estar usando um endpoint regional por causa de um padrão ou porque `regional` foi selecionado pela configuração.

A tabela também usa os seguintes valores:

- Ponto final global: `https://sts.amazonaws.com`.
- Endpoint regional: com base na configuração [Região da AWS](#) usada pelo seu aplicativo.
- **us-east-1**(Regional): usa o endpoint da us-east-1 região, mas com tokens de sessão mais longos do que as solicitações globais típicas.

SDK		Valor de configuração padrão	Cliente de serviço padrão de destino STS Endpoint	Comportamento alternativo do cliente de serviço	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Não	N/D	Endpoint regional	Endpoint global	
AWS CLI v1	Sim	legacy	Endpoint global	Endpoint global	
SDK para C++	Não	N/D	Endpoint regional	us-east-1 (Regional)	
SDK para Go V2 (1.x)	Não	N/D	Endpoint regional	Falha na solicitação	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	legacy	Endpoint global	Endpoint global	Para usar as configurações do arquivo config compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Não	N/D	Endpoint regional	Falha na solicitação	Se nenhuma região estiver configurada, o AssumeRole e AssumeRoleWithWebIdentity usará o endpoint STS global.
SDK para Java 1.x	Sim	legacy	Endpoint global	Endpoint global	
SDK para 3.x JavaScript	Não	N/D	Endpoint regional	Falha na solicitação	

SDK		Valor de configuração padrão	Cliente de serviço padrão de destino STS Endpoint	Comportamento alternativo do cliente de serviço	Notas ou mais informações
SDK para 2.x JavaScript	Sim	legacy	Endpoint global	Endpoint global	
SDK para Kotlin	Não	N/D	Endpoint regional	Endpoint global	
SDK para .NET 4.x	Não	N/D	Endpoint regional	us-east-1 (Regional)	
SDK para .NET 3.x	Sim	regional	Endpoint global	Endpoint global	
SDK para PHP 3.x	Sim	regional	Endpoint global	Falha na solicitação	
SDK para Python (Boto3)	Sim	regional	Endpoint global	Endpoint global	
SDK para Ruby 3.x	Sim	regional	Endpoint regional	Falha na solicitação	
SDK para Rust	Não	N/D	Endpoint regional	Falha na solicitação	
SDK para Swift	Não	N/D	Endpoint regional	Falha na solicitação	

SDK		Valor de configuração padrão	Cliente de serviço padrão de destino STS Endpoint	Comportamento alternativo do cliente de serviço	Notas ou mais informações
Ferramentas para PowerShell V5	Sim	regional	Endpoint global	Endpoint global	
Ferramentas para PowerShell V4	Sim	regional	Endpoint global	Endpoint global	

Proteções de integridade de dados para o Amazon S3

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

Há algum tempo, AWS SDKs suportamos verificações de integridade de dados ao carregar ou baixar dados do Amazon Simple Storage Service. Anteriormente, essas verificações eram opcionais. Agora, habilitamos essas verificações por padrão, usando algoritmos baseados em CRC, como CRC32 ou CRC64 NVME. Embora cada SDK ou ferramenta tenha um algoritmo padrão, você pode escolher um algoritmo diferente. Você também pode continuar fornecendo manualmente uma soma de verificação pré-calculada para uploads, se quiser. O comportamento consistente entre carregamentos, carregamentos de várias partes, downloads e modos de criptografia simplifica as verificações de integridade do lado do cliente.

As versões mais recentes do nosso AWS SDKs calculam AWS CLI automaticamente uma [soma de verificação baseada em verificação de redundância cíclica \(CRC\)](#) para cada upload e a enviam para o Amazon S3. O Amazon S3 calcula de forma independente uma soma de verificação no lado

do servidor e a valida em relação ao valor fornecido antes de armazenar de forma duradoura o objeto e sua soma de verificação nos metadados do objeto. Ao armazenar a soma de verificação nos metadados ao lado do objeto, quando o objeto é baixado, a mesma soma de verificação também pode ser retornada automaticamente e usada para validar os downloads. Você também pode verificar a soma de verificação armazenada nos metadados do objeto a qualquer momento.

Para saber mais sobre operações de soma de verificação, uploads de várias partes ou a lista de algoritmos de soma de verificação compatíveis, consulte [Verificação da integridade de objetos no Amazon S3 no](#) Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Uploads de várias partes:

O Amazon S3 também fornece aos desenvolvedores somas de verificação completas e consistentes de objetos em carregamentos de uma única peça e de várias partes.

Ao fazer upload de arquivos em várias partes, SDKs calcule as somas de verificação para cada parte. O Amazon S3 usa essas somas de verificação para verificar a integridade de cada peça por meio da API. `UploadPart` Além disso, o Amazon S3 valida o tamanho e a soma de verificação do arquivo inteiro quando você chama a API. `CompleteMultipartUpload`

Se o seu SDK tiver um Amazon S3 Transfer Manager para auxiliar nos carregamentos de várias partes, as somas de verificação serão validadas para as peças usando o algoritmo padrão específico do SDK encontrado na tabela. [Support by AWS SDKs and tools](#) Você pode optar por uma soma de verificação completa do objeto definindo `checksum_type` a configuração `FULL_OBJECT` ou optando por usar o algoritmo CRC64 NVME.

Se você estiver usando uma versão mais antiga do SDK ou AWS CLI:

Se seu aplicativo usa uma versão anterior a dezembro de 2024 do SDK ou da ferramenta, o Amazon S3 ainda computa CRC64 uma soma de verificação NVME em novos objetos e a armazena nos metadados do objeto para referência futura. Posteriormente, você pode comparar o CRC armazenado com um CRC calculado do seu lado e verificar se a transmissão da rede estava correta. Além disso, você ainda pode estender manualmente a proteção de integridade fornecendo suas próprias somas de verificação pré-computadas com suas [UploadPart](#) solicitações [PutObject](#) ou, que é a técnica padrão para lidar com isso em versões mais antigas.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

request_checksum_calculation- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_REQUEST_CHECKSUM_CALCULATION**: variável de ambiente, **aws.requestChecksumCalculation**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Por padrão, os usuários optam por calcular a soma de verificação da solicitação ao enviar uma solicitação. O usuário pode escolher qualquer um dos [algoritmos de soma de verificação disponíveis](#) como parte da criação da solicitação. Caso contrário, um algoritmo padrão específico do SDK será usado. Consulte a [Support by AWS SDKs and tools](#) tabela para ver o algoritmo padrão para cada SDK ou ferramenta.

Valor padrão: WHEN_SUPPORTED

Valores válidos:

- **WHEN_SUPPORTED**— A validação da soma de verificação é realizada em todas as cargas de solicitação quando suportada pela operação da API, como transferências de dados para o Amazon S3.
- **WHEN_REQUIRED**— A validação da soma de verificação é realizada somente quando exigida pela operação da API.

response_checksum_validation- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_RESPONSE_CHECKSUM_VALIDATION**: variável de ambiente, **aws.responseChecksumValidation**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Por padrão, os usuários optam por uma validação de soma de verificação de resposta ao enviar uma solicitação. Uma soma de verificação é calculada para a carga útil da resposta e comparada com o cabeçalho da resposta da soma de verificação. Se a validação da soma de verificação falhar, um erro será gerado para o usuário quando a carga for lida.

O cabeçalho de resposta da soma de verificação também indica o algoritmo da soma de verificação. O cliente Amazon S3 tenta validar somas de verificação de resposta para todas as operações de API do Amazon S3 que suportam somas de verificação. No entanto, se o SDK não tiver implementado o algoritmo de soma de verificação especificado, essa validação será ignorada.

Valor padrão: WHEN_SUPPORTED

Valores válidos:

- **WHEN_SUPPORTED**— A validação da soma de verificação é realizada em todas as cargas de resposta quando suportada pela operação da API, como transferências de dados para o Amazon S3.

- **WHEN_REQUIRED**— A validação da soma de verificação é realizada somente quando suportada pela operação da API e o chamador habilitou explicitamente a soma de verificação para a operação. Por exemplo, quando a `GetObject` API do Amazon S3 é chamada e o `ChecksumMode` parâmetro é definido como ativado.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

Note

Na tabela a seguir, “CRT” se refere à [AWS Bibliotecas do Common Runtime \(CRT\)](#) e pode exigir a adição de uma dependência adicional ao seu projeto.

SDK	Compilador	Algoritmo de soma de verificação padrão	Algoritmos de soma de verificação suportados	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	CRC64NVME	CRC64NVME, CRC32C, CRC32, SHA1, SHA256	Para a AWS CLI v1, o algoritmo padrão e os algoritmos suportados serão idênticos ao Python (Boto3).
SDK para C++	Sim	CRC64NVME	CRC64NVME, CRC32C, CRC32, SHA1, SHA256	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	CRC32	CRC64NVME, CRC32C, CRC32, SHA1, SHA256	

SDK	Comp I	Algoritmo de soma de verificação padrão	Algoritmos de soma de verificação suportados	Notas ou mais informações
SDK para Go 1.x (V1)	Não			
SDK para Java 2.x	Sim	CRC32	CRC64NVME (somente via CRT),, C, CRC32, CRC32 SHA1 SHA256	
SDK para Java 1.x	Não			
SDK para 3.x JavaScript	Sim	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	
SDK para 2.x JavaScript	Não			
SDK para Kotlin	Sim	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	
SDK para .NET 4.x	Sim	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	
SDK para .NET 3.x	Sim	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	
SDK para PHP 3.x	Sim	CRC32	CRC32, CRC32 C (somente via CRT), SHA1 SHA256	awsCRTa extensão é necessária para usar CRC32 C.

SDK	Compilador	Algoritmo de soma de verificação padrão	Algoritmos de soma de verificação suportados	Notas ou mais informações
SDK para Python (Boto3)	Sim	CRC32	CRC64NVME (somente via CRT) CRC32, CRC32 C (somente via CRT), SHA1 SHA256	
SDK para Ruby 3.x	Sim	CRC32	CRC64NVME (somente via CRT) CRC32, CRC32 C (somente via CRT), SHA1 SHA256	
SDK para Rust	Sim	CRC32	CRC64NVME, CRC32 C CRC32, SHA1 SHA256	
SDK para Swift	Sim	CRC32	CRC64NVME, CRC32 C CRC32, SHA1 SHA256	Dependência CRT necessária para todos os algoritmos.
Ferramentas para PowerShell V5	Sim	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	
Ferramentas para PowerShell V4	Sim	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	

Endpoints de pilha dupla e FIPS

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

use_dualstack_endpoint- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,
AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT: variável de ambiente, **aws.useDualstackEndpoint**-
Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Ativa ou desativa se o SDK enviará solicitações para endpoints de pilha dupla. Para saber mais sobre endpoints de pilha dupla, que oferecem suporte tanto ao tráfego quanto ao IPv6 tráfego, consulte Como IPv4 usar endpoints de [pilha dupla do Amazon S3 no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service](#). Endpoints de pilha dupla estão disponíveis para alguns serviços em algumas regiões.

Valor padrão: `false`

Valores válidos:

- **true**: o SDK ou a ferramenta tentará usar endpoints de pilha dupla para fazer solicitações de rede. Se não existir um endpoint de pilha dupla para o serviço e/ou Região da AWS, a solicitação falhará.
- **false**: o SDK ou a ferramenta não usarão endpoints de pilha dupla para fazer solicitações de rede.

use_fips_endpoint- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado,
AWS_USE_FIPS_ENDPOINT: variável de ambiente, **aws.useFipsEndpoint**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Ativa ou desativa se o SDK enviará solicitações para endpoints de pilha dupla. Os Padrões federais de processo de informação (FIPS) são um conjunto de requisitos de segurança do governo dos EUA para dados e sua criptografia. Agências governamentais, parceiros e aqueles que desejam fazer negócios com o governo federal devem seguir as diretrizes do FIPS. Diferentemente dos AWS endpoints padrão, os endpoints FIPS usam uma biblioteca de software

TLS compatível com o FIPS 140-2. Se essa configuração estiver ativada e não existir um endpoint FIPS para o serviço em sua Região da AWS, a AWS chamada poderá falhar. [Endpoints específicos de serviço](#) e a `--endpoint-url` opção de AWS Command Line Interface substituir essa configuração.

Para saber mais sobre outras formas de especificar endpoints FIPS por Região da AWS, consulte [FIPS Endpoints](#) por serviço. Para obter mais informações sobre os endpoints do serviço Amazon Elastic Compute Cloud, consulte endpoints de [pilha dupla \(IPv4 e\) na Amazon IPv6 API Reference](#). EC2

Valor padrão: `false`

Valores válidos:

- **true**: o SDK ou a ferramenta enviará solicitações para endpoints compatíveis com FIPS.
- **false**: o SDK ou a ferramenta não enviará solicitações para endpoints compatíveis com FIPS.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	C	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	Para usar as configurações do arquivo <code>config</code> compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Não	

SDK	Com o SDK	Notas ou mais informações
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	

Descoberta de endpoint

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

SDKs use a descoberta de endpoints para acessar os endpoints de serviço (URLs para acessar vários recursos), mantendo a flexibilidade AWS para alterá-los URLs conforme necessário. Dessa forma, seu código pode detectar automaticamente novos endpoints. Não há endpoints fixos para alguns serviços. Em vez disso, você obtém os endpoints disponíveis durante o runtime fazendo uma solicitação para obter os endpoints primeiro. Depois de recuperar os endpoints disponíveis, o código usa o endpoint para acessar outras operações. Por exemplo, para o Amazon Timestream, o SDK faz uma solicitação `DescribeEndpoints` para recuperar os endpoints disponíveis e, em seguida, usa esses endpoints para concluir operações específicas, como `CreateDatabase` ou `CreateTable`.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

endpoint_discovery_enabled- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_ENABLE_ENDPOINT_DISCOVERY**: variável de ambiente, **aws.endpointDiscoveryEnabled**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin , Para configurar o valor diretamente no código, consulte diretamente seu SDK específico.

Ativa ou desativa a descoberta de endpoints para o DynamoDB.

A descoberta de endpoints é necessária no Timestream e opcional no Amazon DynamoDB. Essa configuração é padronizada `true` ou `false` depende de o serviço exigir a descoberta do endpoint. As solicitações de Timestream são padronizadas para `true`, e as solicitações do Amazon DynamoDB, como padrão. `false`

Valores válidos:

- **true**: o SDK deve tentar descobrir automaticamente um endpoint para serviços em que a descoberta de endpoint é opcional.
- **false**: o SDK deve tentar descobrir automaticamente um endpoint para serviços em que a descoberta de endpoint é opcional.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Compatível	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	Para usar as configurações do arquivo config compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Sim	O SDK for Java 2.x <code>AWS_ENDPOINT_DISCOVERY_ENABLED</code> usa o nome da variável de ambiente.
SDK para Java 1.x	Parcial	A propriedade do sistema JVM não é suportada.
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Parcial	Compatível somente com Timestream.
SDK para Swift	Não	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	

SDK	C	Notas ou mais informações
Ferramentas para PowerShell	Sim	
IV4		

Definições gerais da configuração

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

SDKs oferecem suporte a algumas configurações gerais que definem os comportamentos gerais do SDK.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

api_versions- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

Alguns AWS serviços mantêm várias versões de API para oferecer suporte à compatibilidade com versões anteriores. Por padrão, as operações do SDK e da AWS CLI usam a versão de API mais recente disponível. Para exigir que uma versão específica da API seja usada em suas solicitações, inclua a configuração `api_versions` em seu perfil.

Valor padrão: nenhum. (A versão mais recente da API é usada pelo SDK.)

Valores válidos: essa é uma configuração aninhada seguida por uma ou mais linhas recuadas, cada uma identificando um AWS serviço e a versão da API a ser usada. Consulte a documentação do AWS serviço para entender quais versões de API estão disponíveis.

O exemplo define uma versão específica da API para dois AWS serviços no `config` arquivo. Essas versões de API são usadas apenas para comandos que são executados sob o perfil que contém essas configurações. Os comandos para qualquer outro serviço usam a versão mais recente da API desse serviço.

```
api_versions =
```

```
ec2 = 2015-03-01
cloudfront = 2015-09-017
```

ca_bundle- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_CA_BUNDLE**: variável de ambiente

Especifica o caminho para um pacote de certificados personalizado (um arquivo com uma .pem extensão) a ser usado ao estabelecer SSL/TLS conexões.

Valor padrão: nenhum

Valores válidos: especifique o caminho completo ou o nome do arquivo base. Se houver um nome de arquivo base, o sistema tentará encontrar o programa nas pastas especificadas pela variável de ambiente PATH.

Exemplo de configuração desse valor no arquivo config:

```
[default]
ca_bundle = dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem
```

Devido às diferenças na forma como os sistemas operacionais manipulam caminhos e escapam de caracteres de caminho, o seguinte é um exemplo de como definir esse valor no config arquivo no Windows:

```
[default]
ca_bundle = C:\\Users\\username\\.aws\\aws-custom-bundle.pem
```

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_CA_BUNDLE=/dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem
```

Exemplo do Windows de configuração de variáveis de ambiente por meio da linha de comando:

```
setx AWS_CA_BUNDLE C:\\dev\\apps\\ca-certs\\cabundle-2019mar05.pem
```

output- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado

Especifica como os resultados são formatados nas ferramentas AWS CLI e em outras AWS SDKs .

Valor padrão: `json`

Valores válidos:

- **`json`**: a saída é formatada como uma string [JSON](#).
- **`yaml`**: a saída é formatada como uma string [YAML](#).
- **`yaml-stream`**: a saída é transmitida e formatada como uma string [YAML](#). A transmissão possibilita um manuseio mais rápido de tipos de dados grandes.
- **`text`**: a saída é formatada como várias linhas de valores de string separados por tabulação. Isso pode ser útil para passar a saída para um processador de texto, como `grep`, `sed` ou `awk`.
- **`table`**: a saída é formatada como uma tabela usando os caracteres `+` e `|` para formar as bordas da célula. Geralmente, a informação é apresentada em um formato "amigável", que é muito mais fácil de ler do que outros, mas não tão útil programaticamente.

`parameter_validation`- configuração de AWS **`config`** arquivo compartilhado

Especifica se o SDK ou a ferramenta tentará validar os parâmetros da linha de comando antes de enviá-los para o endpoint de serviço da AWS .

Valor padrão: `true`

Valores válidos:

- **`true`** – O padrão. O SDK ou a ferramenta executa validação de parâmetros da linha de comando no lado do cliente. Isso ajuda o SDK ou a ferramenta a confirmar se os parâmetros são válidos e a detectar alguns erros. O SDK ou a ferramenta podem rejeitar solicitações que não são válidas antes de enviar solicitações para o endpoint do AWS serviço.
- **`false`**— O SDK ou a ferramenta não valida os parâmetros da linha de comando antes de enviá-los ao endpoint do AWS serviço. O endpoint do AWS serviço é responsável por validar todas as solicitações e rejeitar solicitações que não são válidas.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	C	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Parci	<code>api_versions</code> incompatível.
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Parci	<code>api_versions</code> e <code>parameter_validation</code> não são compatíveis.
SDK para Go 1.x (V1)	Parci	<code>api_versions</code> e <code>parameter_validation</code> não são compatíveis. Para usar as configurações <code>config</code> do arquivo compartilhado, você deve ativar o carregamento do arquivo de configuração; consulte Sessões .
SDK para Java 2.x	Não	
SDK para Java 1.x	Não	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Não	
SDK para .NET 4.x	Não	
SDK para .NET 3.x	Não	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Não	
SDK para Swift	Não	
Ferramentas para PowerShell V5	Não	

SDK	C	Notas ou mais informações
Ferramentas para PowerShell	Não	
IV4		

Injeção de prefixo do hospedeiro

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

A injeção de prefixo de host é um recurso em que se AWS SDKs acrescenta automaticamente um prefixo ao nome do host dos endpoints de serviço para determinadas operações de API. Esse prefixo pode ser uma string estática ou um valor dinâmico que inclui dados dos parâmetros da sua solicitação.

Por exemplo, ao usar o Amazon Simple Storage Service para realizar ações em objetos ou buckets do Amazon S3, o SDK substitui o nome e o Conta da AWS ID do bucket no endpoint final da API.

Embora esse comportamento seja necessário para endpoints de AWS serviço normais, ele pode causar problemas ao usar endpoints personalizados, como endpoints de VPC ou ferramentas de teste locais. Nesses casos, talvez seja necessário desativar a injeção do prefixo do host.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

disable_host_prefix_injection- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION**: variável de ambiente, **aws.disableHostPrefixInjection**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Essa configuração controla se o SDK ou a ferramenta modificará o nome do host do endpoint colocando um prefixo de host no início, conforme definido no objeto ou na variável cliente do SDK.

Valor padrão: `false`

Valores válidos:

- **true**— Desative a injeção do prefixo do host. O SDK não modificará o nome do host do endpoint.
- **false**— Ativar a injeção do prefixo do host. O SDK acrescentará o prefixo do host ao nome do host do endpoint.

Exemplo de configuração desse valor no arquivo config:

```
[default]
disable_host_prefix_injection = true
```

Exemplo de configuração de variáveis de ambiente para Linux/macOS por meio da linha de comando:

```
export AWS_DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION=true
```

Exemplo do Windows de configuração de variáveis de ambiente por meio da linha de comando:

```
setx AWS_DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION true
```

Exemplos de injeção de prefixo de hospedeiro

A tabela de exemplos a seguir mostra como SDKs modificar o endpoint final quando a injeção de prefixo do host está ativada e desativada.

- Prefixo do host: o modelo da cadeia de caracteres da propriedade do prefixo do host definida no objeto ou variável cliente do SDK no código.
- Entradas: entradas adicionais definidas no objeto ou variável cliente do SDK no código.
- Ponto final do cliente: o endpoint derivado do cliente.
- Valor da configuração: valor resolvido para a configuração anterior.
- Endpoint resultante: o endpoint resultante que o cliente SDK usa para fazer a chamada à API.

Prefixo do host	Entradas	Endpoint do cliente	Valor de configuração	Ponto final resultante
"dados".	{}	"https://service.us-west-2.amazonaws.com"	false	"https://data.service.us-west-2.amazonaws.com"
"{Balde} - {AccountId}."	Caçamba: "amzn-s3-demo-bucket1", ":"123456789012" AccountId	"https://service.us-west-2.amazonaws.com"	false	"https://amzn-s3-demo-bucket1-123456789012.service.us-west-2.amazonaws.com"
"dados".	{}	"https://override.us-west-2.amazonaws.com"(como um endpoint de substituição)	true	"https://override.us-west-2.amazonaws.com"

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Cl	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser configurada no código do cliente usando: enableHostPrefixInjection .

SDK	C	Notas ou mais informações
SDK para Go V2 (1.x)	Não	Pode ser desativado usando middleware .
SDK para Go 1.x (V1)	Não	
SDK para Java 2.x	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser configurada no código do cliente usando: SdkAdvancedClientOption.DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION .
SDK para Java 1.x	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser configurada no código do cliente usando: withDisableHostPrefixInjection .
SDK para 3.x JavaScript	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser configurada no código do cliente usando: disableHostPrefix .
SDK para 2.x JavaScript	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser configurada no código do cliente usando: hostPrefixEnabled .
SDK para Kotlin	Não	
SDK para .NET 4.x	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser configurada no código do cliente usando: DisableHostPrefixInjection .
SDK para .NET 3.x	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser configurada no código do cliente usando: DisableHostPrefixInjection .
SDK para PHP 3.x	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser configurada no código do cliente usando: disable_host_prefix_injection .
SDK para Python (Boto3)	Sim	Pode ser configurado em código no cliente usando: inject_host_prefix .

SDK	Categoria	Notas ou mais informações
SDK para Ruby 3.x	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser configurada no código do cliente usando: disable_host_prefix_injection .
SDK para Rust	Não	
SDK para Swift	Não	
Ferramentas para PowerShell V5	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser incluída em cmdlets específicos usando o parâmetro. <code>-ClientConfig @{DisableHostPrefixInjection = \$true}</code>
Ferramentas para PowerShell V4	Não	A configuração não é suportada, mas pode ser incluída em cmdlets específicos usando o parâmetro. <code>-ClientConfig @{DisableHostPrefixInjection = \$true}</code>

Cliente de IMDS

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

SDKs implemente um cliente do Instance Metadata Service versão 2 (IMDSv2) usando solicitações orientadas à sessão. Para obter mais informações sobre IMDSv2, consulte [Use IMDSv2](#) no Guia do EC2 usuário da Amazon. O cliente IMDS é configurável por meio de um objeto de configuração do cliente disponível na base de código do SDK.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

retries: membro do objeto de configuração do cliente

O número de tentativas adicionais para qualquer solicitação com falha.

Valor padrão: 3

Valores válidos: número maior que zero.

port: membro do objeto de configuração do cliente

A porta para o endpoint.

Valor padrão: 80

Valores válidos: número.

token_ttl: membro do objeto de configuração do cliente

O TTL do token.

Valor padrão: 21.600 segundos (6 horas, o tempo máximo alocado).

Valores válidos: número.

endpoint: membro do objeto de configuração do cliente

O endpoint de IMDS.

Valor padrão: se `endpoint_mode` for igual a IPv4, o endpoint padrão será

`http://169.254.169.254`. Se `endpoint_mode` for igual a IPv6, o endpoint padrão será

`http://[fd00:ec2::254]`.

Valores válidos: URL válido.

As opções a seguir são suportadas pela maioria SDKs. Consulte sua base de código específica do SDK para obter detalhes.

endpoint_mode: membro do objeto de configuração do cliente

O modo de endpoint do IMDS.

Valor padrão: IPv4

Valores válidos: IPv4, IPv6

http_open_timeout: membro do objeto de configuração do cliente (o nome pode variar)

O número de segundos a aguardar até que a conexão seja aberta.

Valor padrão: 1 segundo.

Valores válidos: número maior que zero.

http_read_timeout: membro do objeto de configuração do cliente (o nome pode variar)

O número de segundos para que um bloco de dados seja lido.

Valor padrão: 1 segundo.

Valores válidos: número maior que zero.

http_debug_output: membro do objeto de configuração do cliente (o nome pode variar)

Define um fluxo de saída para depuração.

Valor padrão: nenhum.

Valores válidos: um I/O fluxo válido, como STDOUT.

backoff: membro do objeto de configuração do cliente (o nome pode variar)

O número de segundos para dormir entre as novas tentativas ou o cliente forneceu a função de desligamento para chamar. Isto substitui a estratégia padrão de recuo exponencial.

Valor padrão: varia de acordo com o SDK.

Valores válidos: variam de acordo com o SDK. Pode ser um valor numérico ou uma chamada para uma função personalizada.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	C	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Não	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Sim	

SDK	C	Notas ou mais informações
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Sim	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Sim	
SDK para Kotlin	Não	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	

Comportamento de repetição

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

O comportamento de repetição inclui configurações sobre como a SDKs tentativa de se recuperar de falhas resultantes de solicitações feitas a. Serviços da AWS

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

retry_mode- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_RETRY_MODE**: variável de ambiente, **aws.retryMode**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica como o SDK ou a ferramenta de desenvolvedor tenta novas tentativas.

Valor padrão: esse valor é específico para seu SDK. Consulte seu guia específico do SDK ou a base de código do seu SDK para ver o padrão. `retry_mode`

Valores válidos:

- **standard**— (Recomendado) O conjunto recomendado de regras de repetição. AWS SDKs
Esse modo inclui um conjunto padrão de erros que são repetidos e ajusta automaticamente o número de novas tentativas para maximizar a disponibilidade e a estabilidade. Esse modo é seguro para uso em aplicativos multilocatários. O número máximo padrão de tentativas com esse modo é três, a menos que `max_attempts` esteja explicitamente configurado.
- **adaptive**— Um modo de repetição, apropriado somente para casos de uso especializados, que inclui a funcionalidade do modo padrão, bem como a limitação automática de taxa do lado do cliente. Esse modo de repetição não é recomendado para aplicativos multilocatários, a menos que você tenha o cuidado de isolar os inquilinos do aplicativo. Consulte [Escolher entre os standard modos e adaptive tentar novamente](#) para obter mais informações. Esse modo é experimental e pode mudar o comportamento no futuro.
- **legacy**— (Não recomendado) Específico para seu SDK (verifique seu guia específico do SDK ou a base de código do seu SDK).

max_attempts- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_MAX_ATTEMPTS**: variável de ambiente, **aws.maxAttempts**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Especifica o número máximo de tentativas a serem feitas em uma solicitação.

Valor padrão: se esse valor não for especificado, seu padrão dependerá do valor da configuração `retry_mode`:

- Se `retry_mode` for `legacy`: usa um valor padrão específico para seu SDK (consulte o guia de seu SDK específico ou a base de código do seu SDK para ver o `max_attempts` padrão).
- Se `retry_mode` for `standard`: faz três tentativas.
- Se `retry_mode` for `adaptive`: faz três tentativas.

Valores válidos: número maior que zero.

Escolher entre os **standard** modos e **adaptive** tentar novamente

Recomendamos que você use o modo de `standard` repetição, a menos que tenha certeza de que seu uso é mais adequado `adaptive`.

Note

O `adaptive` modo pressupõe que você esteja agrupando clientes com base no escopo no qual o serviço de back-end pode limitar as solicitações. Se você não fizer isso, as limitações em um recurso podem atrasar as solicitações de um recurso não relacionado se você estiver usando o mesmo cliente para os dois recursos.

Padrão	Adaptável
Casos de uso de aplicativos: todos.	Casos de uso de aplicativos: 1. Não é sensível à latência. 2. O cliente acessa apenas um único recurso, ou você está fornecendo lógica para agrupar seus clientes separadamente pelo recurso de serviço que está sendo acessado.

Padrão	Adaptável
Suporta interrupção de circuito para evitar que o SDK tente novamente durante interrupções.	Suporta interrupção de circuito para evitar que o SDK tente novamente durante interrupções.
Usa um recuo exponencial instável em caso de falhas.	Usa durações dinâmicas de recuo para tentar minimizar o número de solicitações com falha, em troca do potencial de maior latência.
Nunca atrasa a primeira tentativa de solicitação, somente as novas tentativas.	Pode acelerar ou atrasar a tentativa de solicitação inicial.

Se você optar por usar o `adaptive` modo, seu aplicativo deverá criar clientes projetados com base em cada recurso que possa ser limitado. Um recurso, nesse caso, é mais refinado do que apenas pensar em cada um. AWS service (Serviço da AWS) Serviços da AWS podem ter dimensões adicionais que eles usam para acelerar as solicitações. Vamos usar o serviço Amazon DynamoDB como exemplo. O DynamoDB Região da AWS usa mais a tabela que está sendo acessada para acelerar as solicitações. Isso significa que uma tabela que seu código está acessando pode ser mais limitada do que outras. Se seu código usou o mesmo cliente para acessar todas as tabelas e as solicitações para uma dessas tabelas forem limitadas, o modo de repetição adaptável reduzirá a taxa de solicitação de todas as tabelas. Seu código deve ser projetado para ter um cliente por Region-and-table par. Se você tiver uma latência inesperada ao usar o `adaptive` modo, consulte o guia de AWS documentação específico do serviço que você está usando.

Detalhes da implementação do modo de repetição

Eles AWS SDKs usam repositórios de [tokens para](#) decidir se uma solicitação deve ser repetida e (no caso do modo de nova `adaptive` tentativa) com que rapidez as solicitações devem ser enviadas. Dois repositórios de tokens são usados pelo SDK: um repositório de tokens de nova tentativa e um repositório de tokens de taxa de solicitação.

- O repositório de tokens de repetição é usado para determinar se o SDK deve desativar temporariamente as novas tentativas para proteger os serviços upstream e downstream durante interrupções. Os tokens são adquiridos do bucket antes da tentativa de novas tentativas, e os tokens são devolvidos ao bucket quando as solicitações são bem-sucedidas. Se o bucket estiver vazio quando uma nova tentativa for tentada, o SDK não repetirá a solicitação.

- O repositório de tokens da taxa de solicitação é usado somente no modo de nova adaptive tentativa para determinar a taxa na qual enviar solicitações. Os tokens são adquiridos do bucket antes do envio de uma solicitação, e os tokens são devolvidos ao bucket a uma taxa determinada dinamicamente com base nas respostas de limitação retornadas pelo serviço.

A seguir está o pseudocódigo de alto nível para os modos de repetição de repetição standard e adaptive:

```
MakeSDKRequest() {
    attempts = 0
    loop {
        GetSendToken()
        response = SendHTTPRequest()
        RequestBookkeeping(response)
        if not Retryable(response)
            return response
        attempts += 1
        if attempts >= MAX_ATTEMPTS:
            return response
        if not HasRetryQuota(response)
            return response
        delay = ExponentialBackoff(attempts)
        sleep(delay)
    }
}
```

A seguir estão mais detalhes sobre os componentes usados no pseudocódigo:

GetSendToken:

Essa etapa é usada somente no modo de adaptive repetição. Essa etapa adquire um token do repositório de tokens da taxa de solicitação. Se um token não estiver disponível, ele aguardará até que um fique disponível. Seu SDK pode ter opções de configuração disponíveis para falhar na solicitação em vez de esperar. Os tokens no bucket são recarregados a uma taxa determinada dinamicamente, com base no número de respostas de limitação recebidas pelo cliente.

SendHTTPRequest:

Essa etapa envia a solicitação para AWS o. A maioria AWS SDKs usa uma biblioteca HTTP que usa grupos de conexões para reutilizar uma conexão existente ao fazer uma solicitação HTTP.

Geralmente, as conexões são reutilizadas se uma solicitação falhar devido a erros de limitação, mas não se uma solicitação falhar devido a um erro transitório.

RequestBookkeeping:

Os tokens são adicionados ao token bucket se a solicitação for bem-sucedida. Somente para o modo de adaptive repetição, a taxa de preenchimento do bucket de tokens da taxa de solicitação é atualizada com base no tipo de resposta recebida.

Retryable:

Essa etapa determina se uma resposta pode ser repetida com base no seguinte:

- Código de status do HTTP.
- O código de erro retornado do serviço.
- Erros de conexão, definidos como qualquer erro recebido pelo SDK no qual uma resposta HTTP do serviço não é recebida.

Erros transitórios (códigos de status HTTP 400, 408, 500, 502, 503 e 504) e erros de controle de utilização (códigos de status HTTP 400, 403, 429, 502, 503 e 509) podem potencialmente ser repetidos. O comportamento de repetição do SDK é determinado em combinação com códigos de erro ou outros dados do serviço.

MAX_ATTEMPTS:

O número padrão de tentativas máximas é definido pela `retry_mode` configuração, a menos que seja substituído pela `max_attempts` configuração.

HasRetryQuota

Essa etapa adquire um token do repositório de tokens de repetição. Se o repositório de tokens de nova tentativa estiver vazio, a solicitação não será repetida.

ExponentialBackoff

Para um erro que pode ser repetido, o atraso da nova tentativa é calculado usando o recuo exponencial truncado. O SDKs uso de recuo exponencial binário truncado com instabilidade. O algoritmo a seguir mostra como a quantidade de tempo de sono, em segundos, é definida para uma resposta à solicitação `i`:

```
seconds_to_sleep_i = min(b*r^i, MAX_BACKOFF)
```

No algoritmo anterior, os seguintes valores se aplicam:

b = random number within the range of: $0 \leq b \leq 1$

$r = 2$

$MAX_BACKOFF = 20$ seconds para a maioria SDKs. Consulte o guia específico do SDK ou o código-fonte para confirmação.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	C	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Não	
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Sim	Propriedades do sistema JVM: use <code>com.amazonaws.sdk.maxAttempts</code> em vez de <code>aws.maxAttempts</code> ; use em <code>com.amazonaws.sdk.retryMode</code> vez de <code>aws.retryMode</code>
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Não	Suporta um número máximo de novas tentativas, recuo exponencial com instabilidade e a opção de um método personalizado para recuar novamente.

SDK	Categoria	Notas ou mais informações
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	

Compactação de solicitações

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

AWS SDKs e as ferramentas podem compactar cargas automaticamente ao enviar solicitações para Serviços da AWS que suportem o recebimento de cargas comprimidas. Compactar a carga útil do cliente antes de enviá-la para um serviço pode reduzir o número geral de solicitações e a largura de banda necessárias para enviar dados ao serviço, bem como reduzir as solicitações malsucedidas devido às limitações do serviço no tamanho da carga útil. Para compactação, o SDK ou a ferramenta

seleciona um algoritmo de codificação compatível com o serviço e o SDK. No entanto, a lista atual de codificações possíveis consiste apenas em gzip, mas pode se expandir no futuro.

A compactação de solicitações pode ser especialmente útil se seu aplicativo estiver usando a [Amazon CloudWatch](#). CloudWatch é um serviço de monitoramento e observabilidade que coleta dados operacionais e de monitoramento na forma de registros, métricas e eventos. Um exemplo de operação de serviço que oferece suporte à compactação CloudWatch é o método de [PutMetricDataAPI](#).

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

disable_request_compression- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_DISABLE_REQUEST_COMPRESSION**: variável de ambiente, **aws.disableRequestCompression**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Ativa ou desativa se o SDK ou a ferramenta compactarão uma carga antes de enviar uma solicitação.

Valor padrão: `false`

Valores válidos:

- **true** – Desative a compactação de solicitações.
- **false** – Use a compactação de solicitações quando possível.

request_min_compression_size_bytes- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_REQUEST_MIN_COMPRESSION_SIZE_BYTES**: variável de ambiente, **aws.requestMinCompressionSizeBytes**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Define o tamanho mínimo em bytes do corpo da solicitação que o SDK ou a ferramenta devem compactar. Cargas pequenas podem ficar maiores quando compactadas, portanto, há um limite mínimo em que faz sentido realizar a compactação. Esse valor é inclusivo, um tamanho de solicitação maior que ou igual ao valor é compactado.

Valor padrão: 10240 bytes

Valores válidos: valor inteiro entre 0 e 10485760 bytes, inclusive.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Compatibilidade	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Sim	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Não	
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Não	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Não	
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Não	

SDK	C	Notas ou mais informações
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	

Endpoints específicos de serviço

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

A configuração de endpoint específico de serviço oferece a opção de usar um endpoint de sua escolha para solicitações de API e para ter a persistência dessa escolha. Essas configurações oferecem flexibilidade para permitir endpoints locais, endpoints da VPC e ambientes de desenvolvimento da AWS local de terceiros. Diferentes endpoints podem ser usados para ambientes de teste e produção. Você pode especificar um URL de endpoint para Serviços da AWS individuais.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

endpoint_url- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_ENDPOINT_URL**: variável de ambiente, **aws.endpointUrl**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Quando especificada diretamente em um perfil ou como uma variável de ambiente, esta configuração especifica o endpoint usado para todas as solicitações de serviço. Este endpoint é substituído por qualquer endpoint específico do serviço configurado.

Você também pode usar essa configuração em uma **services** seção de um AWS **config** arquivo compartilhado para definir um endpoint personalizado para um serviço específico. Para obter uma lista de todas as chaves de identificação de serviço a serem usadas nas subseções dentro da seção **services**, consulte [Identificadores para endpoints específicos de serviço](#).

Valor padrão: none

Valores válidos: um URL incluindo o esquema e o host do endpoint. Opcionalmente, o URL pode conter um componente de caminho que contenha um ou mais segmentos de caminho.

AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>: variável de ambiente, **aws.endpointUrl<ServiceName>**-

Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>, onde <SERVICE> está o AWS service (Serviço da AWS) identificador, define um endpoint personalizado para um serviço específico. Para obter uma lista de todas as variáveis de ambiente específicas do serviço, consulte [Identificadores para endpoints específicos de serviço](#).

Este endpoint específico do serviço substitui qualquer endpoint global configurado em AWS_ENDPOINT_URL.

Valor padrão: none

Valores válidos: um URL incluindo o esquema e o host do endpoint. Opcionalmente, o URL pode conter um componente de caminho que contenha um ou mais segmentos de caminho.

ignore_configured_endpoint_urls- configuração de AWS **config** arquivo

compartilhado, **AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS**: variável de ambiente,

aws.ignoreConfiguredEndpointUrls- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Esta configuração é usada para ignorar todas as configurações personalizadas de endpoints.

Observe que qualquer endpoint explícito definido no código ou no próprio cliente de serviço é usado independentemente desta configuração. Por exemplo, incluir o parâmetro da linha de -- endpoint-url comando com um AWS CLI comando ou passar uma URL de endpoint para um construtor de cliente sempre terá efeito.

Valor padrão: false

Valores válidos:

- **true**: o SDK ou a ferramenta não lê nenhuma opção de configuração personalizada do arquivo config compartilhado ou das variáveis de ambiente para definir um URL de endpoint.
- **false**: o SDK ou a ferramenta usa todos os endpoints disponíveis fornecidos pelo usuário a partir do arquivo config compartilhado ou de variáveis de ambiente.

Configurar endpoints usando variáveis de ambiente

Para rotear solicitações de todos os serviços para um URL de endpoint personalizado, defina a variável de ambiente global `AWS_ENDPOINT_URL`.

```
export AWS_ENDPOINT_URL=http://localhost:4567
```

Para encaminhar solicitações de um URL específico AWS service (Serviço da AWS) para um endpoint personalizado, use a variável de `AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>` ambiente. Amazon DynamoDB tem um `serviceId` de [DynamoDB](#). Para esse serviço, a variável de ambiente do URL do endpoint é `AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB`. Este endpoint tem precedência sobre o endpoint global definido em `AWS_ENDPOINT_URL` para este serviço.

```
export AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB=http://localhost:5678
```

Como outro exemplo, AWS Elastic Beanstalk tem um `serviceId` de [Elastic Beanstalk](#). O AWS service (Serviço da AWS) identificador é baseado no modelo de API, substituindo todos os espaços `serviceId` por sublinhados e colocando todas as letras em maiúsculas. Para configurar o endpoint para este serviço, a variável de ambiente correspondente é `AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK`. Para obter uma lista de todas as variáveis de ambiente específicas do serviço, consulte [Identificadores para endpoints específicos de serviço](#).

```
export AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK=http://localhost:5567
```

Configurar endpoints usando o arquivo compartilhado **config**

No arquivo compartilhado `config`, `endpoint_url` é usado em locais diferentes para diferentes funcionalidades.

- `endpoint_url` especificado diretamente em um `profile` torna esse endpoint no endpoint global.
- `endpoint_url` aninhado sob uma chave identificadora de serviço em uma seção `services`, faz com que esse endpoint se aplique às solicitações feitas somente para esse serviço. Para obter detalhes sobre como definir uma seção `services` no arquivo compartilhado [Formato do arquivo de configuração](#), consulte `config`.

O exemplo a seguir usa uma definição `services` para configurar um URL de endpoint específico do serviço para o Amazon S3 e um endpoint global personalizado para ser usado para todos os demais serviços:

```
[profile dev-s3-specific-and-global]
endpoint_url = http://localhost:1234
services = s3-specific

[services s3-specific]
s3 =
    endpoint_url = https://play.min.io:9000
```

Um único perfil pode configurar endpoints para vários serviços. Este exemplo mostra como definir o endpoint específico do serviço para o Amazon URLs S3 e AWS Elastic Beanstalk no mesmo perfil. AWS Elastic Beanstalk tem um `serviceId` de [Elastic Beanstalk](#). O AWS service (Serviço da AWS) identificador é baseado no modelo de API, substituindo todos os espaços `serviceId` por sublinhados e colocando todas as letras em minúsculas. Assim, a chave identificadora de serviço se torna `elastic_beanstalk` e as configurações deste serviço começam na linha `elastic_beanstalk =`. Para obter uma lista de todas as chaves de identificação de serviço a serem usadas na seção `services`, consulte [Identificadores para endpoints específicos de serviço](#).

```
[services testing-s3-and-eb]
s3 =
    endpoint_url = http://localhost:4567
elastic_beanstalk =
    endpoint_url = http://localhost:8000

[profile dev]
services = testing-s3-and-eb
```

A seção de configuração de serviço pode ser usada a partir de vários perfis. Por exemplo, dois perfis podem usar a mesma definição `services` ao alterar outras propriedades do perfil:

```
[services testing-s3]
s3 =
    endpoint_url = https://localhost:4567

[profile testing-json]
output = json
services = testing-s3
```

```
[profile testing-text]
output = text
services = testing-s3
```

Configure endpoints em perfis usando credenciais baseadas em funções

Se o seu perfil tiver credenciais baseadas em perfis configurados por meio de um parâmetro `source_profile` para a funcionalidade “assumir função” do IAM, o SDK usará somente configurações de serviço para o perfil especificado. Ele não usa perfis com funções vinculadas a ele. Por exemplo, usando o seguinte arquivo compartilhado config:

```
[profile A]
credential_source = Ec2InstanceMetadata
endpoint_url = https://profile-a-endpoint.aws/

[profile B]
source_profile = A
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/roleB
services = profileB

[services profileB]
ec2 =
    endpoint_url = https://profile-b-ec2-endpoint.aws
```

Se você usar o perfil B e fizer uma chamada em seu código para a Amazon EC2, o endpoint será resolvido como `https://profile-b-ec2-endpoint.aws`. Se o seu código fizer uma solicitação para qualquer outro serviço, a resolução do endpoint não seguirá nenhuma lógica personalizada. O endpoint não é resolvido para o endpoint global definido no perfil A. Para que um endpoint global tenha efeito para o perfil B, você precisaria configurar `endpoint_url` diretamente no perfil B. Para obter mais informações sobre a configuração `source_profile`, consulte [Assuma o perfil de provedor de credenciais](#).

Precedência de configurações

As configurações deste atributo podem ser usadas ao mesmo tempo, mas somente um valor terá prioridade por serviço. Para chamadas de API feitas para um determinado AWS service (Serviço da AWS), a seguinte ordem é usada para selecionar um valor:

1. Qualquer configuração explícita definida no código ou no próprio cliente de serviço tem precedência sobre qualquer outra coisa.

- Para o AWS CLI, esse é o valor fornecido pelo parâmetro da linha de `--endpoint-url` comando. Para um SDK, as atribuições explícitas podem assumir a forma de um parâmetro que você define ao instanciar um AWS service (Serviço da AWS) cliente ou objeto de configuração.
2. O valor fornecido por uma variável de ambiente específica do serviço, como `AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB`.
 3. O valor fornecido pela variável de ambiente global do endpoint `AWS_ENDPOINT_URL`.
 4. O valor fornecido pela configuração `endpoint_url` aninhada em uma chave identificadora de serviço em uma seção `services` do arquivo compartilhado `config`.
 5. O valor fornecido pela configuração `endpoint_url` especificado diretamente em um `profile` do arquivo compartilhado `config`.
 6. Qualquer URL de endpoint padrão para o respectivo AWS service (Serviço da AWS) é usada por último.

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Compartilhado	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Sim	
SDK para C++	Não	
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	
SDK para Go 1.x (V1)	Não	
SDK para Java 2.x	Sim	
SDK para Java 1.x	Não	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	
SDK para 2.x JavaScript	Não	

SDK	Categoria	Notas ou mais informações
SDK para Kotlin	Sim	
SDK para .NET 4.x	Sim	
SDK para .NET 3.x	Sim	
SDK para PHP 3.x	Sim	
SDK para Python (Boto3)	Sim	
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Sim	
SDK para Swift	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V5	Sim	
Ferramentas para PowerShell I V4	Sim	

Identificadores para endpoints específicos de serviço

Para obter informações sobre como e onde usar os identificadores na tabela a seguir, consulte [Endpoints específicos de serviço](#).

serviceId	Cl	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
	id		
	ac		
	de		
	se		
	pá		
	Al		
	co		
	ar		
	cc		
	há		
AccessAnalyzer	ac	AWS_ENDPOINT_URL_ACCESSANALYZER	
	ly		
Account	ac	AWS_ENDPOINT_URL_ACCOUNT	
ACM	ac	AWS_ENDPOINT_URL_ACM	
ACM PCA	ac	AWS_ENDPOINT_URL_ACM_PCA	
Alexa For Business	ac	AWS_ENDPOINT_URL_ALEXA_FOR_BUSINESS	
	_l		
amp	ar	AWS_ENDPOINT_URL_AMP	
Amplify	ar	AWS_ENDPOINT_URL_AMPLIFY	
AmplifyBackend	ar	AWS_ENDPOINT_URL_AMPLIFYBACKEND	
	cl		
AmplifyUIBuilder	ar	AWS_ENDPOINT_URL_AMPLIFYUIBUILDER	
	bi		
API Gateway	ap	AWS_ENDPOINT_URL_API_GATEWAY	
	ay		

serviceId	Cli id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
ApiGatewayManagementApi	api y n	AWS_ENDPOINT_URL_APIGATEWAYMANAGEMENTAPI
ApiGatewayV2	api y	AWS_ENDPOINT_URL_APIGATEWAYV2
AppConfig	api	AWS_ENDPOINT_URL_APPCONFIG
AppConfigData	api d	AWS_ENDPOINT_URL_APPCONFIGDATA
AppFabric	api	AWS_ENDPOINT_URL_APPFABRIC
Appflow	api	AWS_ENDPOINT_URL_APPFLOW
AppIntegrations	api a	AWS_ENDPOINT_URL_APPINTEGRATIONS
Application Auto Scaling	api o c	AWS_ENDPOINT_URL_APPLICATION_AUTO_SCALING

serviceId	Classe AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Application Insights	API AWS_ENDPOINT_URL_APPLICATION_INSIGHTS
ApplicationCostProfiler	API AWS_ENDPOINT_URL_APPLICATIONCOSTPROFILER
App Mesh	API AWS_ENDPOINT_URL_APP_MESH
AppRunner	API AWS_ENDPOINT_URL_APPRUNNER
AppStream	API AWS_ENDPOINT_URL_APPSTREAM
AppSync	API AWS_ENDPOINT_URL_APPS_SYNC
ARC Zonal Shift	API AWS_ENDPOINT_URL_ARC_ZONAL_SHIFT
Artifact	API AWS_ENDPOINT_URL_ARTIFACT
Athena	API AWS_ENDPOINT_URL_ATHENA
AuditManager	API AWS_ENDPOINT_URL_AUDITMANAGER

serviceId	Ci id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Auto Scaling	ai in	AWS_ENDPOINT_URL_AUTO_SCALING
Auto Scaling Plans	ai in	AWS_ENDPOINT_URL_AUTO_SCALING_PLANS
b2bi	b2	AWS_ENDPOINT_URL_B2BI
Backup	b2	AWS_ENDPOINT_URL_BACKUP
Backup Gateway	b2 te	AWS_ENDPOINT_URL_BACKUP_GATEWAY
BackupStorage	b2 re	AWS_ENDPOINT_URL_BACKUPSTORAGE
Batch	b2	AWS_ENDPOINT_URL_BATCH
BCM Data Exports	b2 ex	AWS_ENDPOINT_URL_BCM_DATA_EXPORTS
Bedrock	b2	AWS_ENDPOINT_URL_BEDROCK
Bedrock Agent	b2 ge	AWS_ENDPOINT_URL_BEDROCK_AGENT

serviceId	Classe AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Bedrock Agent Runtime	bedrock-agent-runtime
Bedrock Runtime	bedrock-runtime
billingconductor	billingconductor
Braket	braket
Budgets	budgets
Cost Explorer	cost-explorer
chatbot	chatbot
Chime	chime
Chime SDK Identity	chime-sdk-identity

serviceId	Cl id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Chime SDK Media Pipelines	cl _f pe	AWS_ENDPOINT_URL_CHIME_SDK_MEDIA_PIPELINES
Chime SDK Meetings	cl _f	AWS_ENDPOINT_URL_CHIME_SDK_MEETINGS
Chime SDK Messaging	cl _f g	AWS_ENDPOINT_URL_CHIME_SDK_MESSAGING
Chime SDK Voice	cl _f	AWS_ENDPOINT_URL_CHIME_SDK_VOICE
CleanRooms	c: S	AWS_ENDPOINT_URL_CLEANROOMS
CleanRoomsML	c: sr	AWS_ENDPOINT_URL_CLEANROOMSML
Cloud9	c: _f	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUD9
CloudControl	c: r	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDCONTROL

serviceId	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
CloudDirectory	c:\AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDDIRECTORY	
CloudFormation	c:\AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDFORMATION	
CloudFront	c:\AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDFRONT	
CloudFront KeyValuesStore	c:\AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDFRONT_KEYVALUESTORE	
CloudHSM	c:\AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDHSM	
CloudHSM V2	c:\AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDHSM_V2	
CloudSearch	c:\AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDSEARCH	
CloudSearch Domain	c:\AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDSEARCH_DOMAIN	

serviceId	Cl	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
	id ac de se pa Al co ar co ha		
CloudTrail	cl	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDTRAIL	
CloudTrail Data	cl	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDTRAIL_DATA	
CloudWatch	cl	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDWATCH	
codeartifact	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODEARTIFACT	
CodeBuild	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODEBUILD	
CodeCatalyst	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODECATALYST	
CodeCommit	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODECOMMIT	
CodeDeploy	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODEDEPLOY	
CodeGuru Reviewer	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODEGURU_REVIEWER	

serviceId	Classe AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
CodeGuru Security	Classe AWS_ENDPOINT_URL_CODEGURU_SECURITY
CodeGuruProfiler	Classe AWS_ENDPOINT_URL_CODEGURUPROFILER
CodePipeline	Classe AWS_ENDPOINT_URL_CODEPIPELINE
CodeStar	Classe AWS_ENDPOINT_URL_CODESTAR
CodeStar connections	Classe AWS_ENDPOINT_URL_CODESTAR_CONNECTIONS
codestar notificat ions	Classe AWS_ENDPOINT_URL_CODESTAR_NOTIFICATIONS
Cognito Identity	Classe AWS_ENDPOINT_URL_COGNITO_IDENTITY
Cognito Identity Provider	Classe AWS_ENDPOINT_URL_COGNITO_IDENTITY_PROVIDER

serviceId	Código de acesso de serviço para o endpoint	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
Cognito Sync	code	AWS_ENDPOINT_URL_COGNITO_SYNC	
Comprehend	code	AWS_ENDPOINT_URL_COMPREHEND	
ComprehendMedical	code	AWS_ENDPOINT_URL_COMPREHENDMEDICAL	
Compute Optimizer	code	AWS_ENDPOINT_URL_COMPUTE_OPTIMIZER	
Config Service	code	AWS_ENDPOINT_URL_CONFIG_SERVICE	
Connect	code	AWS_ENDPOINT_URL_CONNECT	
Connect Contact Lens	code	AWS_ENDPOINT_URL_CONNECT_CONTACT_LENS	
ConnectCampaigns	code	AWS_ENDPOINT_URL_CONNECTCAMPAIGNS	
ConnectCases	code	AWS_ENDPOINT_URL_CONNECTCASES	

serviceId	C id ac de se pa Al co ar co ha AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
ConnectParticipant	c r AWS_ENDPOINT_URL_CONNECTPARTICIPANT
ControlTower	c w AWS_ENDPOINT_URL_CONTROLTOWER
Cost Optimization Hub	c m h AWS_ENDPOINT_URL_COST_OPTIMIZATION_HUB
Cost and Usage Report Service	c u o c AWS_ENDPOINT_URL_COST_AND_USAGE_REPO RT_SERVICE
Customer Profiles	c p AWS_ENDPOINT_URL_CUSTOMER_PROFILES
DataBrew	d AWS_ENDPOINT_URL_DATABREW
DataExchange	d n AWS_ENDPOINT_URL_DATAEXCHANGE
Data Pipeline	d l AWS_ENDPOINT_URL_DATA_PIPELINE

serviceId	Cl id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
DataSync	de	AWS_ENDPOINT_URL_DATASYNC
DataZone	de	AWS_ENDPOINT_URL_DATAZONE
DAX	de	AWS_ENDPOINT_URL_DAX
Detective	de	AWS_ENDPOINT_URL_DETECTIVE
Device Farm	de ir	AWS_ENDPOINT_URL_DEVICE_FARM
DevOps Guru	de ir	AWS_ENDPOINT_URL_DEVOPS_GURU
Direct Connect	de ni	AWS_ENDPOINT_URL_DIRECT_CONNECT
Application Discovery Service	ap oi e: co	AWS_ENDPOINT_URL_APPLICATION_DISCOVERY_SERVICE
DLM	de	AWS_ENDPOINT_URL_DLM

serviceId	Código de acesso de serviço para o endpoint	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
Database Migration Service	dm	AWS_ENDPOINT_URL_DATABASE_MIGRATION_SERVICE	
DocDB	dc	AWS_ENDPOINT_URL_DOCDB	
DocDB Elastic	de	AWS_ENDPOINT_URL_DOCDB_ELASTIC	
drs	d	AWS_ENDPOINT_URL_DRS	
Directory Service	ds	AWS_ENDPOINT_URL_DIRECTORY_SERVICE	
DynamoDB	dy	AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB	
DynamoDB Streams	ds	AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB_STREAMS	
EBS	el	AWS_ENDPOINT_URL_EBS	
EC2	ec	AWS_ENDPOINT_URL_EC2	
EC2 Instance Connect	ec	AWS_ENDPOINT_URL_EC2_INSTANCE_CONNECT	

serviceId	Código de acesso de serviço	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
ECR	ecr	AWS_ENDPOINT_URL_ECR	
ECR PUBLIC	ecr-public	AWS_ENDPOINT_URL_ECR_PUBLIC	
ECS	ecs	AWS_ENDPOINT_URL_ECS	
EFS	efs	AWS_ENDPOINT_URL_EFS	
EKS	eks	AWS_ENDPOINT_URL_EKS	
EKS Auth	eks-auth	AWS_ENDPOINT_URL_EKS_AUTH	
Elastic Inference	elastic-inference	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_INFERENCE	
ElastiCache	elasticache	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTICACHE	
Elastic Beanstalk	elasticbeanstalk	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK	
Elastic Transcoder	elastictranscoder	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_TRANSCODER	

serviceId	Código de acesso de serviço para o endpoint	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
Elastic Load Balancing	elb	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_LOAD_BALANCING	
Elastic Load Balancing v2	elbv2	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_LOAD_BALANCING_V2	
EMR	emr	AWS_ENDPOINT_URL_EMR	
EMR containers	emr-containers	AWS_ENDPOINT_URL_EMR_CONTAINERS	
EMR Serverless	emr-serverless	AWS_ENDPOINT_URL_EMR_SERVERLESS	
EntityResolution	er	AWS_ENDPOINT_URL_ENTITYRESOLUTION	
Elasticsearch Service	es	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTICSEARCH_SERVICE	
EventBridge	events	AWS_ENDPOINT_URL_EVENTBRIDGE	

serviceId	Cl	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
	id ac de se pa Al co ar co ha		
Evidently	ev	AWS_ENDPOINT_URL_EVIDENTLY	
finspace	f:	AWS_ENDPOINT_URL_FINSPEACE	
finspace data	f:	AWS_ENDPOINT_URL_FINSPEACE_DATA	da
Firehose	f:	AWS_ENDPOINT_URL_FIREHOSE	
fis	f:	AWS_ENDPOINT_URL_FIS	
FMS	fr	AWS_ENDPOINT_URL_FMS	
forecast	fo	AWS_ENDPOINT_URL_FORECAST	
forecastquery	fo	AWS_ENDPOINT_URL_FORECASTQUERY	ur
FraudDetector	f:	AWS_ENDPOINT_URL_FRAUDETECTOR	cl
FreeTier	f:	AWS_ENDPOINT_URL_FREETIER	
FSx	f:	AWS_ENDPOINT_URL_FSX	
GameLift	ga	AWS_ENDPOINT_URL_GAMELIFT	

serviceId	Código de acesso de serviço para o endpoint	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
Glacier	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GLACIER	
Global Accelerator	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GLOBAL_ACCELERATOR	
Glue	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GLUE	
grafana	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GRAFANA	
Greengrass	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GREENGRASS	
GreengrassV2	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GREENGRASSV2	
GroundStation	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GROUNDSTATION	
GuardDuty	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GUARDDUTY	
Health	h:	AWS_ENDPOINT_URL_HEALTH	
HealthLake	h:	AWS_ENDPOINT_URL_HEALTHLAKE	

serviceId	Ci id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Honeycode	hc	AWS_ENDPOINT_URL_HONEYCODE
IAM	ia	AWS_ENDPOINT_URL_IAM
identitystore	id to	AWS_ENDPOINT_URL_IDENTITYSTORE
imagebuilder	ib de	AWS_ENDPOINT_URL_IMAGEBUILDER
ImportExport	ie oi	AWS_ENDPOINT_URL_IMPORTEXPORT
Inspector	in	AWS_ENDPOINT_URL_INSPECTOR
Inspector Scan	in _s	AWS_ENDPOINT_URL_INSPECTOR_SCAN
Inspector2	in 2	AWS_ENDPOINT_URL_INSPECTOR2
InternetMonitor	im oi	AWS_ENDPOINT_URL_INTERNETMONITOR
IoT	io	AWS_ENDPOINT_URL_IOT

serviceId	Classe <code>AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE></code> variável de ambiente
IoT Data Plane	id <code>AWS_ENDPOINT_URL_IOT_DATA_PLANE</code>
IoT Jobs Data Plane	id <code>AWS_ENDPOINT_URL_IOT_JOBS_DATA_PLANE</code>
IoT 1Click Devices Service	id <code>AWS_ENDPOINT_URL_IOT_1CLICK_DEVICES_SERVICE</code>
IoT 1Click Projects	id <code>AWS_ENDPOINT_URL_IOT_1CLICK_PROJECTS</code>
IoTAnalytics	id <code>AWS_ENDPOINT_URL_IOTANALYTICS</code>
IotDeviceAdvisor	id <code>AWS_ENDPOINT_URL_IOTDEVICEADVISOR</code>
IoT Events	id <code>AWS_ENDPOINT_URL_IOT_EVENTS</code>
IoT Events Data	id <code>AWS_ENDPOINT_URL_IOT_EVENTS_DATA</code>

serviceId	Código de acesso de serviço para a API	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
IoTFleetHub	id	AWS_ENDPOINT_URL_IOTFLEETHUB	
IoTFleetWise	id	AWS_ENDPOINT_URL_IOTFLEETWISE	
IoTSecureTunneling	id	AWS_ENDPOINT_URL_IOTSECURETUNNELING	
IoTSiteWise	id	AWS_ENDPOINT_URL_IOTSITWISE	
IoTThingsGraph	id	AWS_ENDPOINT_URL_IOTTHINGSGRAPH	
IoTTwinMaker	id	AWS_ENDPOINT_URL_IOTTWINMAKER	
IoT Wireless	id	AWS_ENDPOINT_URL_IOT_WIRELESS	
ivs	id	AWS_ENDPOINT_URL_IVS	
IVS RealTime	id	AWS_ENDPOINT_URL_IVS_REALTIME	

serviceId	Cl	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
	id ac de se pa Al co ar co ha		
ivschat	iv	AWS_ENDPOINT_URL_IVSCHAT	
Kafka	k	AWS_ENDPOINT_URL_KAFKA	
KafkaConnect	k	AWS_ENDPOINT_URL_KAFKACONNECT	
	e		
kendra	k	AWS_ENDPOINT_URL_KENDRA	
Kendra Ranking	k	AWS_ENDPOINT_URL_KENDRA_RANKING	
	nl		
Keyspaces	k	AWS_ENDPOINT_URL_KEYSPACES	
Kinesis	k	AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS	
Kinesis Video Archived Media	k	AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO_ARCHI	
	id	VED_MEDIA	
	iv		
	a		
Kinesis Video Media	k	AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO_MEDIA	
	id		
	a		

serviceId	C	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
	id ac de se pa Al co ar co ha		
Kinesis Video Signaling	k: id a:	AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO_SIGNALING	
Kinesis Video WebRTC Storage	k: id to e	AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO_WEBRT C_STORAGE	
Kinesis Analytics	k: na	AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_ANALYTICS	
Kinesis Analytics V2	k: na v:	AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_ANALYTICS_V2	
Kinesis Video	k: id	AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO	
KMS	kr	AWS_ENDPOINT_URL_KMS	
LakeFormation	l: t:	AWS_ENDPOINT_URL_LAKEFORMATION	
Lambda	l:	AWS_ENDPOINT_URL_LAMBDA	

serviceId	Classe de acesso de serviço para o AWS SDK para Java. A classe contém o ID do serviço e o nome do endpoint de serviço.	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Launch Wizard	1: AWS_ENDPOINT_URL_LAUNCH_WIZARD	
Lex Model Building Service	1: AWS_ENDPOINT_URL_LEX_MODEL_BUILDING_SERVICE	
Lex Runtime Service	1: AWS_ENDPOINT_URL_LEX_RUNTIME_SERVICE	
Lex Models V2	1: AWS_ENDPOINT_URL_LEX_MODELS_V2	
Lex Runtime V2	1: AWS_ENDPOINT_URL_LEX_RUNTIME_V2	
License Manager	1: AWS_ENDPOINT_URL_LICENSE_MANAGER	
License Manager Linux Subscriptions	1: AWS_ENDPOINT_URL_LICENSE_MANAGER_LINUX_SUBSCRIPTIONS	

serviceId	Clid ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
License Manager User Subscriptions	1: AWS_ENDPOINT_URL_LICENSE_MANAGER_USE ar R_SUBSCRIPTIONS e: ip	
Lightsail	1: AWS_ENDPOINT_URL_LIGHTSAIL	
Location	1: AWS_ENDPOINT_URL_LOCATION	
CloudWatch Logs	c: AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDWATCH_LOGS h_	
LookoutEquipment	1: AWS_ENDPOINT_URL_LOOKOUTEQUIPMENT u:	
LookoutMetrics	1: AWS_ENDPOINT_URL_LOOKOUTMETRICS t:	
LookoutVision	1: AWS_ENDPOINT_URL_LOOKOUTVISION s:	
m2	m: AWS_ENDPOINT_URL_M2	
Machine Learning	m: AWS_ENDPOINT_URL_MACHINE_LEARNING e:	

serviceId	Cl id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Macie2	m:	AWS_ENDPOINT_URL_MACIE2
ManagedBlockchain	m: O:	AWS_ENDPOINT_URL_MANAGEDBLOCKCHAIN
ManagedBlockchain Query	m: O: Q:	AWS_ENDPOINT_URL_MANAGEDBLOCKCHAIN_QUERY
Marketplace Agreement	m: C: E:	AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_AGREEMENT
Marketplace Catalog	m: C: g	AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_CATALOG
Marketplace Deploymen t	m: C: m:	AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_DEPLOYMENT
Marketplace Entitleme nt Service	m: C: e: v:	AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_ENTITLE MENT_SERVICE

serviceId	Código de acesso de serviço	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
Marketplace Commerce Analytics	mca	AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_COMMERCE_ANALYTICS	
MediaConnect	mc	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIACONNECT	
MediaConvert	mc	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIACONVERT	
MediaLive	ml	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIALIVE	
MediaPackage	mp	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIAPACKAGE	
MediaPackage Vod	mp	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIAPACKAGE_VOD	
MediaPackageV2	mp	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIAPACKAGEV2	
MediaStore	ms	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIASTORE	

serviceId	Ci id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
MediaStore Data	me e_	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIASTORE_DATA
MediaTailor	me O:	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIATAILOR
Medical Imaging	me ma	AWS_ENDPOINT_URL_MEDICAL_IMAGING
MemoryDB	me	AWS_ENDPOINT_URL_MEMORYDB
Marketplace Metering	me Ce ng	AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_METERING
Migration Hub	m: _I	AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATION_HUB
mgn	m:	AWS_ENDPOINT_URL_MGN
Migration Hub Refactor Spaces	m: _I ct es	AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATION_HUB_REFACTOR_SPACES

serviceId	C AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente id ac de se pa Al co ar co ha
MigrationHub Config	m AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATIONHUB_CONFIG hi g
MigrationHubOrches trator	m AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATIONHUBORCHESTRATOR hi t:
MigrationHubStrategy	m AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATIONHUBSTRATEGY hi g)
Mobile	m AWS_ENDPOINT_URL_MOBILE
mq	m AWS_ENDPOINT_URL_MQ
MTurk	m AWS_ENDPOINT_URL_MTURK
MWAA	m AWS_ENDPOINT_URL_MWAA
Neptune	n AWS_ENDPOINT_URL_NEPTUNE
Neptune Graph	n AWS_ENDPOINT_URL_NEPTUNE_GRAPH i:
neptunedata	n AWS_ENDPOINT_URL_NEPTUNEDATA t:

serviceId		AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
	Ci id ac de se pa Al co ar co ha		
Network Firewall	ne i:	AWS_ENDPOINT_URL_NETWORK_FIREWALL	
NetworkManager	ne n:	AWS_ENDPOINT_URL_NETWORKMANAGER	
NetworkMonitor	ne n:	AWS_ENDPOINT_URL_NETWORKMONITOR	
nimble	n:	AWS_ENDPOINT_URL_NIMBLE	
OAM	o:	AWS_ENDPOINT_URL_OAM	
Omics	or	AWS_ENDPOINT_URL_OMICS	
OpenSearch	o: h	AWS_ENDPOINT_URL_OPENSEARCH	
OpenSearchServerless	o: h: s:	AWS_ENDPOINT_URL_OPENSEARCHSERVERLESS	
OpsWorks	o:	AWS_ENDPOINT_URL_OPSWORKS	
OpsWorksCM	o: m	AWS_ENDPOINT_URL_OPSWORKSCM	

serviceId	Clidacde se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Organizations	o: id	AWS_ENDPOINT_URL_ORGANIZATIONS
OSIS	o:	AWS_ENDPOINT_URL_OSIS
Outposts	o:	AWS_ENDPOINT_URL_OUTPOSTS
p8data	p:	AWS_ENDPOINT_URL_P8DATA
p8data	p:	AWS_ENDPOINT_URL_P8DATA
Panorama	p:	AWS_ENDPOINT_URL_PANORAMA
Payment Cryptography	p: r: h:	AWS_ENDPOINT_URL_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY
Payment Cryptography Data	p: r: h:	AWS_ENDPOINT_URL_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY_DATA
Pca Connector Ad	p: c:	AWS_ENDPOINT_URL_PCA_CONNECTOR_AD
Personalize	p: z:	AWS_ENDPOINT_URL_PERSONALIZE

serviceId	C	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
Personalize Events	p	AWS_ENDPOINT_URL_PERSONALIZE_EVENTS	
Personalize Runtime	p	AWS_ENDPOINT_URL_PERSONALIZE_RUNTIME	
PI	p	AWS_ENDPOINT_URL_PI	
Pinpoint	p	AWS_ENDPOINT_URL_PINPOINT	
Pinpoint Email	p	AWS_ENDPOINT_URL_PINPOINT_EMAIL	
Pinpoint SMS Voice	p	AWS_ENDPOINT_URL_PINPOINT_SMS_VOICE	
Pinpoint SMS Voice V2	p	AWS_ENDPOINT_URL_PINPOINT_SMS_VOICE_V2	
Pipes	p	AWS_ENDPOINT_URL_PIPES	
Polly	p	AWS_ENDPOINT_URL_POLLY	

serviceId	C AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente id ac de se pa Al co ar co ha
Pricing	p AWS_ENDPOINT_URL_PRICING
PrivateNetworks	p AWS_ENDPOINT_URL_PRIVATENETWORKS tv
Proton	p AWS_ENDPOINT_URL_PROTON
QBusiness	q AWS_ENDPOINT_URL_QBUSINESS
QConnect	q AWS_ENDPOINT_URL_QCONNECT
QLDB	q AWS_ENDPOINT_URL_QLDB
QLDB Session	q AWS_ENDPOINT_URL_QLDB_SESSION ic
QuickSight	q AWS_ENDPOINT_URL_QUICKSIGHT t
RAM	r AWS_ENDPOINT_URL_RAM
rbin	r AWS_ENDPOINT_URL_RBIN
RDS	r AWS_ENDPOINT_URL_RDS
RDS Data	r AWS_ENDPOINT_URL_RDS_DATA

serviceId	Código de acesso de serviço para o endpoint	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
Redshift	id	id	id
Redshift Data	id	id	id
Redshift Serverless	id	id	id
Rekognition	id	id	id
repostspace	id	id	id
resiliencehub	id	id	id
Resource Explorer 2	id	id	id
Resource Groups	id	id	id

serviceId	C id ac de se pa Al co ar cc ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Resource Groups Tagging API	r g g	AWS_ENDPOINT_URL_RESOURCE_GROUPS_TAGGING_API
RoboMaker	r	AWS_ENDPOINT_URL_ROBOMAKER
RolesAnywhere	r h	AWS_ENDPOINT_URL_ROLESEANYWHERE
Route 53	r	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE_53
Route53 Recovery Cluster	r e l	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE53_RECOVERY_CLUSTER
Route53 Recovery Control Config	r e o n	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE53_RECOVERY_CONTROL_CONFIG
Route53 Recovery Readiness	r e e	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE53_RECOVERY_READINESS

serviceId	Cl id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Route 53 Domains	ro do	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE_53_DOMAINS
Route53Resolver	ro so	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE53RESOLVER
RUM	ro	AWS_ENDPOINT_URL_RUM
S3	so	AWS_ENDPOINT_URL_S3
S3 Control	so l	AWS_ENDPOINT_URL_S3_CONTROL
S3Outposts	so s	AWS_ENDPOINT_URL_S3OUTPOSTS
SageMaker	so	AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER
SageMaker A2I Runtime	so _i ir	AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_A2I_RUNTIME
Sagemaker Edge	so _e	AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_EDGE

serviceId	Cl id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
SageMaker FeatureStore Runtime	s _ to ir	AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_FEATURESTORE_RUNTIME
SageMaker Geospatial	s _ a	AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_GEOSPATIAL
SageMaker Metrics	s _	AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_METRICS
SageMaker Runtime	s _	AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_RUNTIME
savingsplans	s a	AWS_ENDPOINT_URL_SAVINGSPLANS
Scheduler	s	AWS_ENDPOINT_URL_SCHEDULER
schemas	s	AWS_ENDPOINT_URL_SCHEMAS
SimpleDB	s	AWS_ENDPOINT_URL_SIMPLEDB

serviceId	Código de acesso de serviço	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
Secrets Manager	secretsmanager	AWS_ENDPOINT_URL_SECRETS_MANAGER	
SecurityHub	securityhub	AWS_ENDPOINT_URL_SECURITYHUB	
SecurityLake	securitylake	AWS_ENDPOINT_URL_SECURITYLAKE	
ServerlessApplicationRepository	serverlessapplicationrepository	AWS_ENDPOINT_URL_SERVERLESSAPPLICATIONREPOSITORY	
Service Quotas	servicequotas	AWS_ENDPOINT_URL_SERVICE_QUOTAS	
Service Catalog	servicecatalog	AWS_ENDPOINT_URL_SERVICE_CATALOG	
Service Catalog AppRegistry	servicecatalogappregistry	AWS_ENDPOINT_URL_SERVICE_CATALOG_APP_REGISTRY	

serviceId	Classe de serviço	Nome da variável de ambiente
ServiceDiscovery	ServiceDiscoveryClient	AWS_ENDPOINT_URL_SERVICEDISCOVERY
SES	SESServiceClient	AWS_ENDPOINT_URL_SES
SESV2	SESV2Client	AWS_ENDPOINT_URL_SESV2
Shield	ShieldClient	AWS_ENDPOINT_URL_SHIELD
signer	SignerClient	AWS_ENDPOINT_URL_SIGNER
SimSpaceWeaver	SimSpaceWeaverClient	AWS_ENDPOINT_URL_SIMSPACEWEAVER
SMS	SMSClient	AWS_ENDPOINT_URL_SMS
Snow Device Management	SnowDeviceManagementClient	AWS_ENDPOINT_URL_SNOW_DEVICE_MANAGEMENT
Snowball	SnowballClient	AWS_ENDPOINT_URL_SNOWBALL
SNS	SNSClient	AWS_ENDPOINT_URL_SNS
SQS	SQSClient	AWS_ENDPOINT_URL_SQS
SSM	SSMClient	AWS_ENDPOINT_URL_SSM

serviceId	Cl id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
SSM Contacts	s c	AWS_ENDPOINT_URL_SSM_CONTACTS
SSM Incidents	s e	AWS_ENDPOINT_URL_SSM_INCIDENTS
Ssm Sap	s	AWS_ENDPOINT_URL_SSM_SAP
SSO	s	AWS_ENDPOINT_URL_SSO
SSO Admin	s	AWS_ENDPOINT_URL_SSO_ADMIN
SSO OIDC	s	AWS_ENDPOINT_URL_SSO_OIDC
SFN	s	AWS_ENDPOINT_URL_SFN
Storage Gateway	s a	AWS_ENDPOINT_URL_STORAGE_GATEWAY
STS	s	AWS_ENDPOINT_URL_STS
SupplyChain	s i	AWS_ENDPOINT_URL_SUPPLYCHAIN
Support	s	AWS_ENDPOINT_URL_SUPPORT

serviceId	Cl id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Support App	si PI	AWS_ENDPOINT_URL_SUPPORT_APP
SWF	sv	AWS_ENDPOINT_URL_SWF
synthetics	sy S	AWS_ENDPOINT_URL_SYNTHETICS
Textract	te	AWS_ENDPOINT_URL_TEXTRACT
Timestream InfluxDB	t: m_ b	AWS_ENDPOINT_URL_TIMESTREAM_INFLUXDB
Timestream Query	t: m_	AWS_ENDPOINT_URL_TIMESTREAM_QUERY
Timestream Write	t: m_	AWS_ENDPOINT_URL_TIMESTREAM_WRITE
tnb	tr	AWS_ENDPOINT_URL_TNB
Transcribe	t: e	AWS_ENDPOINT_URL_TRANSCRIBE
Transfer	t:	AWS_ENDPOINT_URL_TRANSFER

serviceId	Ci id ac de se pa Al co ar co ha	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> variável de ambiente
Translate	t:	AWS_ENDPOINT_URL_TRANSLATE
TrustedAdvisor	t: v:	AWS_ENDPOINT_URL_TRUSTEDADVISOR
VerifiedPermissions	v: e: s	AWS_ENDPOINT_URL_VERIFIEDPERMISSIONS
Voice ID	v:	AWS_ENDPOINT_URL_VOICE_ID
VPC Lattice	v: C:	AWS_ENDPOINT_URL_VPC_LATTICE
WAF	w:	AWS_ENDPOINT_URL_WAF
WAF Regional	w: n:	AWS_ENDPOINT_URL_WAF_REGIONAL
WAFV2	w:	AWS_ENDPOINT_URL_WAFV2
WellArchitected	w: t:	AWS_ENDPOINT_URL_WELLARCHITECTED
Wisdom	w:	AWS_ENDPOINT_URL_WISDOM

serviceId	Cl	AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>	variável de ambiente
	id ac de se pa Al co ar co ha		
WorkDocs	wc	AWS_ENDPOINT_URL_WORKDOCS	
WorkLink	wc	AWS_ENDPOINT_URL_WORKLINK	
WorkMail	wc	AWS_ENDPOINT_URL_WORKMAIL	
WorkMailMessageFlow	wc es w	AWS_ENDPOINT_URL_WORKMAILMESSAGEFLOW	
WorkSpaces	wc S	AWS_ENDPOINT_URL_WORKSPACES	
WorkSpaces Thin Client	wc S_ ie	AWS_ENDPOINT_URL_WORKSPACES_THIN_CLIENT	
WorkSpaces Web	wc S_	AWS_ENDPOINT_URL_WORKSPACES_WEB	
XRay	x:	AWS_ENDPOINT_URL_XRAY	

Padrões de configuração inteligente

Note

Para obter ajuda na compreensão do layout das páginas de configurações ou na interpretação da tabela Support by AWS SDKs and tools a seguir, consulte [Entendendo as páginas de configurações deste guia](#).

Com o recurso de padrões de configuração inteligente, AWS SDKs pode fornecer valores padrão predefinidos e otimizados para outras configurações.

Configure essa funcionalidade usando o seguinte:

defaults_mode- configuração de AWS **config** arquivo compartilhado, **AWS_DEFAULTS_MODE**: variável de ambiente, **aws.defaultsMode**- Propriedade do sistema JVM: somente Java/Kotlin

Com essa configuração, você pode escolher um modo que se alinhe à arquitetura do aplicativo e, em seguida, forneça valores padrão otimizados para o aplicativo. Se uma configuração do AWS SDK tiver um valor definido explicitamente, esse valor sempre terá precedência. Se uma configuração do AWS SDK não tiver um valor definido explicitamente e não `defaults_mode` for igual ao legado, esse recurso poderá fornecer valores padrão diferentes para várias configurações otimizadas para seu aplicativo. As configurações podem incluir o seguinte: configurações de comunicação HTTP, comportamento de repetição, configurações de endpoint regional do serviço e, potencialmente, qualquer configuração relacionada ao SDK. Os clientes que usam esse atributo podem obter novos padrões de configuração personalizados para cenários de uso comuns. Se seu `defaults_mode` não for igual a `legacy`, recomendamos realizar testes de seu aplicativo ao atualizar o SDK, pois os valores padrão fornecidos podem mudar à medida que as melhores práticas evoluem.

Valor padrão: `legacy`

Nota: As novas versões principais do SDKs terão como padrão `standard`.

Valores válidos:

- `legacy`: fornece configurações padrão que variam de acordo com o SDK e existiam antes do estabelecimento do `defaults_mode`.
- `standard`: fornece os valores padrão recomendados mais recentes que devem ser executados com segurança na maioria dos cenários.

- `in-region`— Baseia-se no modo padrão e inclui otimização personalizada para aplicativos que ligam Serviços da AWS de dentro do mesmo Região da AWS.
- `cross-region`— Baseia-se no modo padrão e inclui otimização personalizada para aplicativos que fazem chamadas Serviços da AWS em uma região diferente.
- `mobile`: baseia-se no modo padrão e inclui otimização personalizada para aplicativos móveis.
- `auto`: baseia-se no modo padrão e inclui atributos experimentais. O SDK tenta descobrir o ambiente de runtime para determinar automaticamente as configurações apropriadas. A detecção automática é baseada em heurísticas e não fornece 100% de precisão. Se o ambiente de runtime não puder ser determinado, o modo `standard` será usado. A detecção automática pode consultar os [metadados da instância](#), o que pode introduzir latência. Se a latência de inicialização for fundamental para seu aplicativo, recomendamos escolher um `defaults_mode` explícito.

Exemplo de configuração desse valor no arquivo `config`:

```
[default]
defaults_mode = standard
```

Os parâmetros a seguir podem ser otimizados com base na seleção de `defaults_mode`:

- `retryMode`: especifica como o SDK tenta novas tentativas. Consulte [Comportamento de repetição](#).
- `stsRegionalEndpoints`— Especifica como o SDK determina o AWS service (Serviço da AWS) endpoint que ele usa para se comunicar com o AWS Security Token Service ().AWS STS Consulte [AWS STS Endpoints regionais](#).
- `s3UsEast1RegionalEndpoints`— Especifica como o SDK determina o endpoint AWS de serviço que ele usa para se comunicar com o Amazon S3 da região. `us-east-1`
- `connectTimeoutInMillis`: depois de fazer uma tentativa inicial de conexão em um soquete, a quantidade de tempo antes do tempo limite. Se o cliente não receber a conclusão do handshake de conexão, ele desiste e falhará na operação.
- `tlsNegotiationTimeoutInMillis`: o tempo máximo que um handshake TLS pode levar desde o momento em que a mensagem CLIENT HELLO é enviada até o momento em que o cliente e o servidor negociaram totalmente as cifras e trocaram as chaves.

O valor padrão para cada configuração muda dependendo da `defaults_mode` selecionada para seu aplicativo. Atualmente, esses valores são definidos da seguinte forma (sujeitos a alterações):

Parameter	Modo standard	Modo in-region	Modo cross-region	Modo mobile
<code>retryMode</code>	standard	standard	standard	standard
<code>stsRegionalEndpoints</code>	regional	regional	regional	regional
<code>s3UsEast1RegionalEndpoints</code>	regional	regional	regional	regional
<code>connectTimeoutInMillis</code>	3100	1100	3100	30000
<code>tlsNegotiationTimeoutInMillis</code>	3100	1100	3100	30000

Por exemplo, se o `defaults_mode` que você selecionou fosse `standard`, o valor de `standard` seria atribuído a `retry_mode` (das opções `retry_mode` válidas) e o valor de `regional` seria atribuído a `stsRegionalEndpoints` (das opções `stsRegionalEndpoints` válidas).

Support by AWS SDKs and tools

Os itens a seguir SDKs oferecem suporte aos recursos e configurações descritos neste tópico. Quaisquer exceções parciais estão anotadas. Todas as configurações de propriedade do sistema JVM são suportadas pelo AWS SDK para Java e pelo AWS SDK para Kotlin único.

SDK	Compatível	Notas ou mais informações
AWS CLI v2	Não	

SDK	Compatível	Notas ou mais informações
SDK para C++	Sim	Parâmetros não otimizado s:stsRegionalEndpoints , s3UsEast1RegionalEndpoints , tlsNegotiationTimeoutInMillis .
SDK para Go V2 (1.x)	Sim	Parâmetros não otimizado s:retryMode , stsRegionalEndpoints , s3UsEast1RegionalEndpoints .
SDK para Go 1.x (V1)	Não	
SDK para Java 2.x	Sim	Parâmetros não otimizados: stsRegionalEndpoints .
SDK para Java 1.x	Não	
SDK para 3.x JavaScript	Sim	Parâmetros não otimizado s:stsRegionalEndpoints , s3UsEast1RegionalEndpoints , tlsNegotiationTimeoutInMillis . connectTimeoutInMillis é chamado connectionTimeout .
SDK para 2.x JavaScript	Não	
SDK para Kotlin	Não	

SDK	Compatível	Notas ou mais informações
SDK para .NET 4.x	Sim	Parâmetros não otimizado s: connectTimeoutInMi llis ,tlsNegoti ationTimeoutInMill is .
SDK para .NET 3.x	Sim	Parâmetros não otimizado s: connectTimeoutInMi llis ,tlsNegoti ationTimeoutInMill is .
SDK para PHP 3.x	Sim	Parâmetros não otimizado s: tlsNegotiationTime outInMillis .
SDK para Python (Boto3)	Sim	Parâmetros não otimizado s: tlsNegotiationTime outInMillis .
SDK para Ruby 3.x	Sim	
SDK para Rust	Não	
SDK para Swift	Não	
Ferramentas para PowerShell V5	Sim	Parâmetros não otimizado s: connectTimeoutInMi llis ,tlsNegoti ationTimeoutInMill is .

SDK	Compatível	Notas ou mais informações
Ferramentas para PowerShell V4	Sim	Parâmetros não otimizados: <code>connectTimeoutInMilliseconds</code> , <code>tlsNegotiationTimeoutInMilliseconds</code> .

AWS Bibliotecas do Common Runtime (CRT)

As bibliotecas do AWS Common Runtime (CRT) são uma biblioteca base do SDKs. O CRT é uma família modular de pacotes independentes, escrita em C. Cada pacote oferece bom desempenho e ocupa pouco espaço para as diferentes funcionalidades necessárias. Essas funcionalidades são comuns e compartilhadas entre todos, SDKs proporcionando melhor reutilização, otimização e precisão do código. Os pacotes são:

- [awslabs/aws-c-auth](#): autenticação AWS do lado do cliente (provedores de credenciais padrão e assinatura (sigv4))
- [awslabs/aws-c-cal](#): tipos criptográficos primitivos, hashes (MD5, SHA256 HMAC), MD5, SHA256, assinaturas, AES
- [awslabs/aws-c-common](#): estruturas de dados básicas, tipos primitivos de encadeamento/sincronização, gerenciamento de buffer, funções relacionadas ao stdlib
- [awslabs/aws-c-compression](#): algoritmos de compressão (codificação/decodificação Huffman)
- [awslabs/aws-c-event-stream](#): processamento de mensagens de fluxo de eventos (cabeçalhos, prelúdio, carga útil, crc/trailer), implementação de chamada de procedimento remoto (RPC) em fluxos de eventos
- [awslabs/aws-c-http](#): implementação de C99 das especificações do HTTP/1.1 e do HTTP/2
- [awslabs/aws-c-io](#): soquetes (TCP, UDP), DNS, canais, circuitos de eventos, canais, SSL/TLS
- [awslabs/aws-c-iot](#): Implementação C99 da integração de serviços de nuvem de AWS IoT com dispositivos
- [awslabs/aws-c-mqtt](#): protocolo de mensagens leve e padrão para a Internet das Coisas (IoT)
- [awslabs/aws-c-s3](#): Implementação da biblioteca C99 para comunicação com o serviço Amazon S3, projetada para maximizar a taxa de transferência em instâncias Amazon de alta largura de banda EC2
- [awslabs/aws-c-sdkutils](#): Uma biblioteca de utilitários para analisar e gerenciar perfis AWS
- [awslabs/aws-checksums](#): acelerado por hardware multiplataforma CRC32c e CRC32 com retorno a implementações eficientes de software
- [awslabs/aws-lc](#): biblioteca criptográfica de uso geral mantida pela equipe de AWS criptografia AWS e seus clientes, com base no código do projeto Google BoringSSL e do projeto OpenSSL
- [awslabs/s2n](#): implementação C99 dos protocolos TLS/SSL, projetados para serem pequenos e rápidos, com a segurança como prioridade

O CRT está disponível em todos, SDKs exceto Go e Rust.

Adicionar dependências

As bibliotecas CRT formam uma rede complexa de relacionamentos e dependências. Conhecer essas relações é útil se você precisar criar o CRT diretamente da fonte. No entanto, a maioria dos usuários acessa a funcionalidade CRT por meio de seu SDK de linguagem (como AWS SDK para C++ ou SDK AWS para Java) ou do SDK de dispositivo de IoT de sua linguagem (como SDK de IoT AWS para C++ ou SDK de IoT para Java). No diagrama a seguir, a caixa Associações de CRT do idioma se refere ao pacote que envolve as bibliotecas CRT para o SDK de um idioma específico. Essa é uma coleção de pacotes do formulário `aws-crt-*`, em que `*` é um idioma do SDK (como [aws-crt-cpp](#) ou [aws-crt-java](#)).

A seguir está uma ilustração das dependências hierárquicas das bibliotecas CRT.

AWS SDKs e política de manutenção de ferramentas

Visão geral

Este documento descreve a política de manutenção de kits (SDKs) e ferramentas de desenvolvimento de AWS software, incluindo dispositivos móveis e SDKs IoT, e suas dependências subjacentes. AWS fornece regularmente às Ferramentas AWS SDKs e às Ferramentas atualizações que podem conter suporte para recursos novos ou atualizados AWS APIs, novos recursos, aprimoramentos, correções de erros, patches de segurança ou atualizações de documentação. As atualizações também podem abordar alterações nas dependências, nos tempos de execução da linguagem e nos sistemas operacionais. AWS As versões do SDK são publicadas em gerenciadores de pacotes (por exemplo, Maven, NuGet PyPI) e estão disponíveis como código-fonte no. GitHub

Recomendamos que os usuários continuem up-to-date com as versões do SDK para acompanhar os recursos, as atualizações de segurança e as dependências subjacentes mais recentes. O uso contínuo de uma versão incompatível do SDK não é recomendado e é feito a critério do usuário.

Versionamento

As versões de lançamento do AWS SDK estão na forma de X.Y.Z, onde X representa a versão principal. O aumento da versão principal de um SDK indica que esse SDK passou por mudanças significativas e substanciais para oferecer suporte a novos idiomas e padrões na linguagem. As versões principais são introduzidas quando interfaces públicas (por exemplo, classes, métodos, tipos etc.), comportamentos ou semânticas mudam. Os aplicativos precisam ser atualizados para que funcionem com a versão mais recente do SDK. É importante atualizar as versões principais com cuidado e de acordo com as diretrizes de atualização fornecidas pela AWS.

Ciclo de vida da versão principal do SDK

O ciclo de vida das versões principais SDKs e de ferramentas consiste em 5 fases, descritas abaixo.

- **Developer Preview (Fase 0)** — Durante essa fase, não SDKs são suportadas, não devem ser usadas em ambientes de produção e são destinadas apenas para fins de acesso antecipado e feedback. É possível que versões futuras introduzam mudanças significativas. Depois de AWS identificar uma versão como um produto estável, ela pode marcá-la como candidata a lançamento.

Os candidatos a lançamento estão prontos para o lançamento do GA, a menos que surjam bugs significativos, e receberão suporte total para AWS .

- Disponibilidade geral (GA) (Fase 1) - Durante esta fase, SDKs são totalmente suportados. AWS fornecerá lançamentos regulares do SDK que incluem suporte para novos serviços, atualizações de API para serviços existentes, bem como correções de bugs e segurança. Para Ferramentas, AWS fornecerá lançamentos regulares que incluem novas atualizações de recursos e correções de erros. AWS suportará a versão GA de um SDK por pelo menos 24 meses.
- Anúncio de manutenção (Fase 2) - AWS fará um anúncio público pelo menos 6 meses antes de um SDK entrar no modo de manutenção. Durante esse período, o SDK continuará sendo totalmente suportado. Normalmente, o modo de manutenção é anunciado ao mesmo tempo em que a próxima versão principal é transferida para GA.
- Manutenção (Fase 3): durante o modo de manutenção, a AWS limita as versões do SDK para tratar apenas de correções críticas de bugs e problemas de segurança. Um SDK não receberá atualizações de API para serviços novos ou existentes, nem será atualizado para oferecer suporte a novas regiões. O modo de manutenção tem uma duração padrão de 12 meses, a menos que especificado de outra forma.
- End-of-Support (Fase 4) - Quando um SDK atingir o fim do suporte, ele não receberá mais atualizações ou lançamentos. As versões publicadas anteriormente continuarão disponíveis por meio de gerenciadores de pacotes públicos e o código permanecerá ativado GitHub. O GitHub repositório pode ser arquivado. O uso de um SDK alcançado end-of-support é feito a critério do usuário. Recomendamos que os usuários atualizem para a nova versão principal.

Veja a seguir uma ilustração visual do ciclo de vida da versão principal do SDK. Observe que os cronogramas mostrados abaixo são ilustrativos e não vinculativos.

Ciclo de vida da dependência

A maioria AWS SDKs tem dependências subjacentes, como tempos de execução de linguagem, sistemas operacionais ou bibliotecas e estruturas de terceiros. Essas dependências geralmente estão vinculadas à comunidade linguística ou ao fornecedor que possui esse componente específico. Cada comunidade ou fornecedor publica sua própria end-of-support programação para seu produto.

Os termos a seguir são usados para classificar as dependências subjacentes de terceiros:

- Sistema operacional (SO): exemplos incluem Amazon Linux AMI, Amazon Linux 2, Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016, etc.

- Language Runtime: exemplos incluem Java 7, Java 8, Java 11, .NET Core, .NET Standard, .NET PCL etc.
- Biblioteca/estrutura de terceiros: exemplos incluem OpenSSL, .NET Framework 4.5, Java EE etc.

Nossa política é continuar oferecendo suporte às dependências do SDK por pelo menos 6 meses após a comunidade ou o fornecedor encerrar o suporte para a dependência. Essa política, no entanto, pode variar dependendo da dependência específica.

Note

AWS reserva o direito de interromper o suporte para uma dependência subjacente sem aumentar a versão principal do SDK

Métodos de comunicação

Os anúncios de manutenção são comunicados de várias maneiras:

- Um anúncio por e-mail é enviado às contas afetadas, anunciando nossos planos de encerrar o suporte para a versão específica do SDK. O e-mail descreverá o caminho end-of-support, especificará os cronogramas da campanha e fornecerá orientações de atualização.
- A documentação do SDK, como documentação de referência da API, guias do usuário, páginas de marketing de produtos do SDK e GitHub readme (s), é atualizada para indicar o cronograma da campanha e fornecer orientação sobre a atualização dos aplicativos afetados.
- É publicada uma postagem no AWS blog que descreve o caminho e reitera os cronogramas da campanha. end-of-support
- Os avisos de depreciação são adicionados aos SDKs, descrevendo o caminho end-of-support e vinculando à documentação do SDK.

Para ver a lista das principais versões disponíveis do AWS SDKs and Tools e onde elas estão em seu ciclo de vida de manutenção, consulte. [Ciclo de vida da versão](#)

AWS SDKs e ciclo de vida da versão Tools

A tabela abaixo mostra a lista das principais versões disponíveis do AWS Software Development Kit (SDK) e onde elas estão no ciclo de vida de manutenção com os cronogramas associados. Para obter informações detalhadas sobre o ciclo de vida das principais versões do AWS SDKs and Tools e suas dependências subjacentes, consulte [Política de manutenção](#).

SDK	Versão principal	Fase atual	Data da disponibilidade geral	Observações
AWS CLI	1.x	Disponibilidade geral	02/09/2013	
AWS CLI	2.x	Disponibilidade geral	2/10/2020	
SDK para C++	1.x	Disponibilidade geral	02/09/2015	
SDK para Go V2	V2 1.x	Disponibilidade geral	19/01/2021	
SDK para Go	1.x	Fim do suporte	19/11/2015	
SDK para Java	1.x	Manutenção	25/03/2010	Veja o anúncio para obter detalhes e datas
SDK para Java	2.x	Disponibilidade geral	20/11/2018	
SDK para JavaScript	1.x	Fim do suporte	6/5/2013	
SDK para JavaScript	2.x	Fim do suporte	19/06/2014	

SDK	Versão principal	Fase atual	Data da disponibilidade geral	Observações
SDK para JavaScript	3.x	Disponibilidade geral	15/12/2020	
SDK para Kotlin	1.x	Disponibilidade geral	27/11/2023	
SDK para .NET	1.x	Fim do suporte	11/2009	
SDK para .NET	2.x	Fim do suporte	08/11/2013	
SDK para .NET	3.x	Disponibilidade geral	28/07/2015	
SDK para .NET	4.x	Disponibilidade geral	28/04/2025	
SDK para PHP	2.x	Fim do suporte	11/2/2012	
SDK para PHP	3.x	Disponibilidade geral	27/05/2015	
SDK para Python (Boto2)	1.x	Fim do suporte	13/07/2011	
SDK para Python (Boto3)	1.x	Disponibilidade geral	22/06/2015	
SDK para Python (Botocore)	1.x	Disponibilidade geral	22/06/2015	
SDK para Ruby	1.x	Fim do suporte	14/07/2011	
SDK para Ruby	2.x	Fim do suporte	15/02/2015	

SDK	Versão principal	Fase atual	Data da disponibilidade geral	Observações
SDK para Ruby	3.x	Disponibilidade geral	29/08/2017	
SDK para Rust	1.x	Disponibilidade geral	27/11/2023	
SDK para Swift	1.x	Disponibilidade geral	17/09/2024	
Ferramentas para PowerShell	2.x	Fim do suporte	08/11/2013	
Ferramentas para PowerShell	3.x	Fim do suporte	29/07/2015	
Ferramentas para PowerShell	4.x	Disponibilidade geral	21/11/2019	
Ferramentas para PowerShell	5.x	Disponibilidade geral	23/06/2025	

Procurando por um SDK ou ferramenta não mencionada? Criptografia SDKs, dispositivo SDKs de IoT e dispositivos móveis SDKs, por exemplo, não estão incluídos neste guia. Para encontrar documentação sobre essas outras ferramentas, consulte [Ferramentas para desenvolver AWS](#).

Histórico de documentos AWS SDKs e guia de referência de ferramentas

A tabela a seguir descreve adições e atualizações importantes no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas. Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, você pode se inscrever em o feed RSS.

Alteração	Descrição	Data
Adicionando uma nova configuração do S3 Express One Zone	Adicionar nova configuração do S3 Express One Zone para desativar a autenticação da sessão.	13 de outubro de 2025
Adicionando uma nova árvore decisória de autenticação	Adicionar uma nova árvore decisória para auxiliar nas decisões de autenticação entre as opções.	23 de setembro de 2025
Adicionando novo recurso de esquema de autenticação	Adicionando um novo recurso de esquema de autenticação. Atualizações nos endpoints AWS STS regionais.	18 de agosto de 2025
Adicionando uma nova versão do Tools for PowerShell	Adicionando a versão mais recente do Tools for PowerShell support a todas as referências de configuração Compatibilidade com AWS SDKs tabelas. Foi adicionado o recurso de injeção de prefixo de host.	23 de junho de 2025
Atualizações do título da página	Mais títulos, títulos de tabelas, resumos e atualizações de SEO.	05 de março de 2025

Atualizações do título da página	Atualizar o conteúdo para usar títulos mais descritivos.	24 de fevereiro de 2025
Adicionando o SDK do Swift à referência de configurações	Adicionando suporte ao Swift SDK a todas as referências de configuração Compatibilidade com AWS SDKs tabelas.	17 de setembro de 2024
Propriedades do sistema SDK for Java 1.x	Adicione detalhes sobre as configurações do sistema JVM suportadas pela versão 1.x. AWS SDK para Java	30 de maio de 2024
Atualizações de configurações	Adicione as configurações do sistema JVM.	27 de março de 2024
Atualizações da tabela de compatibilidade	Atualizações na compatibilidade do suporte ao SDK, atualizações nos procedimentos do IAM Identity Center.	20 de fevereiro de 2024
Atualização da credencial do contêiner. Atualização do IMDS.	Adicionando suporte para o Amazon EKS. Adicionar configuração para desativar o IMDSv1 fallback.	29 de dezembro de 2023
Compactação de solicitações	Adicionar configurações para o recurso de compactação de solicitações.	27 de dezembro de 2023
Tabelas de compatibilidade	Tabelas de compatibilidade para SDK e recursos de ferramentas atualizados para incluir SDK para Kotlin, SDK para Rust e Ferramentas da AWS para PowerShell.	10 de dezembro de 2023

Atualizações de autenticação	Atualizações dos métodos de autenticação SDKs e ferramentas compatíveis.	1º de julho de 2023
Atualizações de práticas recomendadas do IAM	Guia atualizado para alinhamento com as práticas recomendadas do IAM. Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM .	27 de fevereiro de 2023
Atualizações em SSO	Atualizações nas credenciais de SSO para a nova configuração do token SSO.	19 de novembro de 2022
Atualizações de configurações	Atualizações na tabela de suporte para configuração geral e para pontos de acesso multirregionais do Amazon S3.	17 de novembro de 2022
Atualizações de configurações	Atualizações para maior clareza do cliente IMDS e das credenciais do IMDS. Atualizações nas variáveis de ambiente.	4 de novembro de 2022
Atualização da página de boas-vindas	Anunciando a Amazon CodeWhisperer.	22 de setembro de 2022
Alteração do nome do serviço para login único	Atualizações para refletir que o AWS SSO agora é chamado de AWS IAM Identity Center.	26 de julho de 2022
Atualização de configurações	Pequenas atualizações nos detalhes do arquivo de configuração e nas configurações suportadas.	15 de junho de 2022

[Atualização](#)

Atualização massiva de quase todas as partes deste guia. 1º de fevereiro de 2022

[Lançamento inicial](#)

A primeira versão deste guia foi lançada ao público. 13 de março de 2020

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.